

Интерпретатор Open Basic.

Описание применения.

Версия 1.94.

Оглавление

<u>1 Аннотация</u>	5
<u>2 Список версий и исправленных ошибок</u>	7
<u>3 Описание задачи и назначение программы</u>	10
<u>3.1 Замечания о быстродействии интерпретатора</u>	10
<u>4 Условия применения</u>	12
<u>5 Входные и выходные данные</u>	12
<u>5.1 Общие сведения об интерпретаторе Open Basic. Как использовать интерпретатор. Как загрузить и запустить *.bas-программу</u>	12
<u>5.2 Синхронизация потоков ОС, внутренних таблиц интерпретатора и использование методов класса ob_obasic в мультипотоковом окружении</u>	13
<u>5.3 Обзор технических решений</u>	14
<u>5.4 Обзор макросов условной трансляции</u>	15
<u>5.5 Обзор системы ввода-вывода</u>	18
<u>5.5.1 Первый способ организации ввода-вывода (с использованием классов ввода-вывода)</u>	19
<u>5.5.2 Второй способ организации ввода-вывода (с использованием пользовательских функций ввода-вывода)</u>	21
<u>5.6 Методы и перечисления класса ob_obasic, которые используются для загрузки и запуска *.bas-программ</u>	21
<u>5.6.1 Конструктор ob_obasic::ob_obasic</u>	21
<u>5.6.2 Метод ob_obasic::clear_project</u>	22
<u>5.6.3 Метод ob_obasic::load_project и перечисление ob_obasic::loadresult</u>	22
<u>5.6.4 Метод ob_obasic::run и перечисление ob_obasic::typeend</u>	23
<u>5.6.5 Метод ob_obasic::set_current_input_stream</u>	23
<u>5.6.6 Метод ob_obasic::get_current_input_stream</u>	24
<u>5.7 Методы и перечисления класса ob_obasic, которые используются для организации отладки в интерпретаторе Open Basic</u>	24
<u>5.7.1 Перечисление ob_obasic::step</u>	24
<u>5.7.2 Метод ob_obasic::setstep</u>	24
<u>5.7.3 Метод ob_obasic::getstep</u>	25
<u>5.7.4 Функция ob_loadbreakstr</u>	25
<u>5.8 Методы и перечисления класса ob_obasic, которые используются для сопряжения ввода и вывода интерпретатора Open Basic с вводом и выводом операционной системы</u>	26
<u>5.8.1 Общие сведения</u>	26
<u>5.8.2 Методы ob_obasic::setoperatorbreak и ob_obasic::getoperatorbreak</u>	26
<u>5.8.3 Методы ob_obasic::setin и ob_obasic::setout</u>	27
<u>5.8.4 Перечисление ob_lex::typelex</u>	27
<u>5.8.5 Метод ob_obasic::gettopenextlex</u>	27
<u>5.9 Синтаксис языка Open Basic. Общие сведения</u>	28
<u>5.10 Типы данных и имена Open Basic</u>	29
<u>5.11 Метки Open Basic</u>	31
<u>5.11.1 Метки в виде номеров строк</u>	31
<u>5.11.2 Строковые метки с финальным двоеточием</u>	32
<u>5.12 Пользовательские функции в Open Basic</u>	33
<u>5.12.1 Прототипы для пользовательской функции</u>	34
<u>5.12.2 Параметры пользовательских функций</u>	35
<u>5.12.3 Более подробное описание параметров пользовательских функций</u>	36
<u>5.12.3.1 Структура параметра parstring</u>	36
<u>5.12.3.2 Структура массива descrf (массивы descri и descrc имеют аналогичную структуру)</u>	36
<u>5.12.3.3 Структура массива parf (массивы pari и parc имеют аналогичную структуру)</u>	37

<u>5.12.3.4 Использование параметров пользовательских функций.....</u>	38
<u>5.12.4 Выбор Basic-имени пользовательской функции.....</u>	39
<u>5.13 Подключение пользовательской функции к исполняющей системе Open Basic (общие сведения).....</u>	39
<u>5.14 Методы и перечисления класса ob_obasic для подключения и отключения пользовательских функций.....</u>	41
<u>5.14.1 Перечисление ob_type_del.....</u>	42
<u>5.14.2 Методы ob_obasic::setfun.....</u>	42
<u>5.14.3 Метод ob_obasic::checkfun.....</u>	43
<u>5.14.4 Метод об obasic::delfun.....</u>	43
<u>5.15 Доступ из пользовательской функции к данным *.bas-программы. Общие сведения.....</u>	43
<u>5.16 Методы и перечисления класса ob_obasic для доступа к данным Open Basic из пользовательских функций.....</u>	45
<u>5.16.1 Методы и перечисления класса об obasic для определения типа переменных и массивов Open Basic.....</u>	45
<u>5.16.1.1 Перечисление об_type_ident.....</u>	45
<u>5.16.1.2 Метод об obasic::typevar.....</u>	45
<u>5.16.1.3 Метод об obasic::typearray.....</u>	46
<u>5.16.2 Методы класса об obasic для определения длины строковых переменных и элементов строковых массивов Open Basic.....</u>	47
<u>5.16.3 Методы класса об obasic для определения размеров массивов OpenBasic.....</u>	49
<u>5.16.4 Методы класса об obasic для записи переменных Open Basic.....</u>	50
<u>5.16.5 Методы класса об obasic для чтения переменных Open Basic.....</u>	51
<u>5.16.6 Методы класса об obasic для создания переменных и массивов Open Basic.....</u>	52
<u>5.16.6.1 Методы класса об obasic для создания переменных Open Basic.....</u>	52
<u>5.16.6.2 Методы класса об obasic для создания массивов OpenBasic.....</u>	52
<u>5.16.6.3 Методы класса об obasic для переопределения признака локальности имен OpenBasic.....</u>	53
<u>5.17 Описание других методов класса об obasic.....</u>	54
<u>5.18 Операторы интерпретатора Open Basic.....</u>	54
<u>5.18.1 Оператор PRINT.....</u>	54
<u>5.18.2 Оператор INPUT.....</u>	55
<u>5.18.3 Операторы FOR и NEXT.....</u>	56
<u>5.18.4 Оператор GOTO.....</u>	57
<u>5.18.5 Операторы GOSUB и RETURN.....</u>	58
<u>5.18.6 Оператор LET.....</u>	59
<u>5.18.7 Оператор DIM.....</u>	60
<u>5.18.8 Операторы STOP и END.....</u>	61
<u>5.18.9 Оператор REM.....</u>	62
<u>5.18.10 Операторы OPEN и CLOSE.....</u>	63
<u>5.18.11 Оператор KILL.....</u>	64
<u>5.18.12 Операторы READ, DATA и RESTORE.....</u>	64
<u>5.18.13 Оператор RANDOMIZE.....</u>	65
<u>5.18.14 Оператор IF.....</u>	66
<u>5.18.14.1 Строковый формат оператора IF.....</u>	66
<u>5.18.14.2 Блочный формат оператора IF.....</u>	67
<u>5.18.14.3 Блочный укороченный формат оператора IF.....</u>	68
<u>5.18.15 Оператор CHECKLOAD.....</u>	68
<u>5.18.16 Операторы SUB, ENDSUB, EXITSUB</u>	69
<u>5.19 Встроенные функции.....</u>	69
<u>5.19.1 Функция SGN%.....</u>	69
<u>5.19.2 Функция ABS.....</u>	69

<u>5.19.3 Функция INT%</u>	70
<u>5.19.4 Функции SIN, COS, ATN, SQR, EXP, LOG и LOG10</u>	70
<u>5.19.5 Функция RND</u>	71
<u>5.19.6 Функция LEN%</u>	71
<u>5.19.7 Функции DAT\$ и CLK\$</u>	72
<u>5.19.8 Функции D2STR\$, D2HEXSTR\$, STR2FLOAT и STR2INT%</u>	72
<u>5.19.8.1 Функция D2STR\$</u>	72
<u>5.19.8.2 Функция D2HEXSTR\$</u>	72
<u>5.19.8.3 Функция STR2FLOAT</u>	73
<u>5.19.8.4 Функция STR2INT%</u>	73
<u>5.19.9 Функция GET_OBASIC_VERSION%</u>	73
<u>5.19.10 Функция TIME%</u>	74
<u>5.19.11 Функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%, OB_GET_SIZE_ARRAY%,</u> <u>OB_COPY_ARRAY%, OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%, OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%,</u> <u>OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION%, OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% (общие</u> <u>сведения)</u>	74
<u>5.19.11.1 Функция OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%</u>	74
<u>5.19.11.2 Функция OB_GET_SIZE_ARRAY%</u>	76
<u>5.19.11.3 Функция OB_COPY_ARRAY%</u>	77
<u>5.19.11.4 Функция OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%</u>	77
<u>5.19.11.5 Функция OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%</u>	79
<u>5.19.11.6 Функции OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% и</u> <u>OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION%</u>	79
<u>5.20 Обработка ошибок. Класс ob_err и методы класса ob_err</u>	81

1 Аннотация.

Open Basic (OB) представляет собой реализацию интерпретатора языка Basic.

Open Basic разработан для встраивания в приложения пользователя в качестве скриптового языка.

Open Basic поставляется в исходных текстах под лицензией MIT.

Open Basic имеет возможность расширения системы команд путем подключения пользовательских функций к исполняющей системе Open Basic.

Пользовательские функции могут быть написаны на C/C++, ассемблере или других языках.

Пользовательские функции могут вызываться из Basic-программы, получать параметры разных типов из Basic-программы и возвращать результаты своей работы в Basic-программу.

Специально разработанный интерфейс вызова пользовательских функций позволяет на этапе исполнения определить тип и порядок следования параметров в вызове.

Open Basic реализует подмножество команд языка Basic. Open Basic написан полностью на C++ и реализован в виде класса с именем `ob_obasic`.

Open Basic поддерживает данные следующих типов:

1. Числа с плавающей точкой.
2. Числа с фиксированной точкой со знаком (целые).
3. Строки.
4. Массивы чисел с плавающей точкой.
5. Массивы чисел с фиксированной точкой.
6. Массивы строк.

Open Basic имеет multithread-safe код.

В документе описывается:

1. Порядок работы с интерпретатором Open Basic.
2. Синтаксис операторов Open Basic.
3. Интерфейс к данным Open Basic из пользовательских функций.
4. Правила подключения пользовательских функций.
5. Типы данных Open Basic.
6. Возможности отладки.

Open Basic не использует никаких графических библиотек.

Open Basic не использует никаких системных вызовов ОС.

Производитель:

Copyright (C) 1998-2015 MKTMK Moscow, Russia

<http://sourceforge.net/projects/obasic/>
<http://mktdmk.narod.ru>

e-mail: mktdmk<at>yandex.ru
e-mail: openbasicsoft<at>gmail.com

MKTMK software company. Moscow, Russia

Обратная связь:

Если Вы собираетесь применять интерпретатор, и хотите знать о выходе новых версий и о возможных изменениях почтового и WWW адреса,

то сообщите об этом по e-mail.

MKTMK software company заинтересована в опыте применения интерпретатора:

1. Для чего Вы применяете интерпретатор.
2. Ваш транслятор и номер его версии.
3. Найденные в программе ошибки.
4. Полнота документации и ошибки в документации.
5. Подключали ли Вы пользовательские функции.
6. Замечания к интерфейсу пользовательских функций.
7. С какой ОС Вы работаете.
8. Откуда Вы узнали об интерпретаторе.

Эти сведения помогут нам при сопровождении программы.

Гарантии:

Интерпретатор и документация поставляются на условиях "как есть".

Фирма MKTMK не несет ответственности за возможные убытки, понесенные из-за использования интерпретатора.
Мы будем признательны за все найденные в программе ошибки.

Ссылки:

Все упомянутые в тексте торговые марки являются собственностью их владельцев.

Перечень файлов поставки:

имя	содержание
.\bas	файлы примеров, которые могут выполняться в консольном приложении ob194.exe
.\bat	файлы примеров, которые запускают консольное приложение ob194.exe
.\source	файлы исходных текстов
.\comline	функции для разбора командной строки
.\example	main() тестового примера ob194.exe, пользовательские функции и примеры их подключения.
.\exe	консольное приложение ob194.exe.
.\documentation	файлы описания применения на русском и английском
.\include	заголовочные файлы

2 Список версий и исправленных ошибок.

1. 27.may.2018 – версия 1.94 для Windows
 1. Версия транслировалась и тестировалась на Visual Studio 2017 и на wxDev-C++ (GCC).
 2. Прекращена поддержка транслятора Borland C++ Builder 6.0. Версия 1.94 не транслировалась и не проверялась на Borland C++ Builder 6.0.
 3. Исправлена ошибка трансляции на VS2017 (сообщение о неинициализированном указателе).
 4. Исправлена ошибка трансляции на VS2017 (сообщение об использовании небезопасной функции localtime).
 5. Добавлен новый тип пользовательских функций, возвращающий тип ob_type_standartstring. Для версии без поддержки wchar_t ob_type_standartstring эквивалентен стандартному типу C++ string. Для версии поддержки wchar_t ob_type_standartstring эквивалентен стандартному типу C++ wstring. Версия 1.94 не имеет поддержки wchar_t.
 6. Удалено сохранение отладочной строки в методе load_project. Для организации отладчика рекомендуется использовать поток ob_type_istreamcommon* i, полученный методом get_current_input_stream(). При этом надо не забывать, что:
 - поток ob_type_istreamcommon* i открыт в режиме ios::binary
 - после использования потока ob_type_istreamcommon* i нужно вернуть его указатель в исходное состояние и сбросить флаги ошибок (например ошибка eof может появиться при чтении последнего символа потока).
 - если пользователю все-таки нужно сохранять строки или другую информацию, то пользователь сам должен организовывать хранение и получение строк (или других данных), используя в качестве ключа хранения значение ob_type_istreamcommon* i
 7. Для расширения возможностей интерпретатора рекомендуется производить от класса ob_obasic новый класс и весь новый функционал реализовывать как методы этого производного класса.

Пример:

```
class user_ob_obasic: public ob_obasic{
//пользовательские данные
public:
//пользовательские методы
};
```

8. В примере ob.cpp введен ключ ”-m”. С помощью этого ключа текст *.bas-программы располагается не на диске, а в памяти. Расположение текста *.bas-программы в памяти позволяет увеличить скорость выполнения *.bas-программы в 10 раз. Для того чтобы текст *.bas-программы располагался в памяти, используется класс istringstream.
9. Из проекта убран файл obmain.h. Теперь проект имеет один *.h файл с именем ob.h. Если пользователь хочет переопределить макросы в файле ob.h, то он должен создавать свой файл user_ob.h в котором и переопределить макросы.
10. Введена возможность переопределить признак локальности для имен переменных. Для этого используются методы get_local_name_detect и set_local_name_detect.

11. Добавлено несколько пользовательских функций.
2. 25.oct.2015 – версия 1.93 для Windows
 1. Исправлена ошибка с возвращением номера версии в версии 1.92.
 2. Исправлен e-mail адрес для контактов.
3. 18.oct.2015 – версия 1.92 для Windows
 1. Добавлена поддержка макроса условной трансляции OB_USER_FILE_OPERATION_OFF. Теперь можно отключить дисковые операции в интерпретаторе и использовать интерпретатор в качестве серверного скрипта.
 2. Исправлена ошибка с объявлением using namespace std; в файле comline.h. Ошибка возникала только при использовании транслятора Borland C++ Builder 6.0.
4. 16.feb.2013 – версия 1.91 для Windows
 1. Добавлена поддержка локальных (в файле) меток, переменных и массивов. Локальные метки, переменные и массивы имеют имя, начинающееся с подчеркивания “_”. Поддержка локальных (в файле) меток, переменных и массивов уменьшает конфликт имен при разработке многофайловых проектов.
 2. Добавлена возможность продолжить оператор Basic на следующую строку с помощью обратного слеша “\”.
 3. Для доступа к локальным переменным и массивам методы доступа к переменным получили новый параметр – указатель на поток (файл), в котором находится переменная. Если задано локальное имя переменной и указатель на поток, то поиск производится в таблице локальных переменных указанного потока.
 4. Модифицированы методы readvar, writevar. Эти методы осуществляют доступ к элементам массива из пользовательских функций. Теперь не поддерживается доступ к элементам массива через задание индексов в имени переменной. Доступ к элементам массива теперь возможен только через явное задание текущих индексов элемента массива в параметре «as» методов readvar, writevar.
 5. Базовый класс ввода-вывода переименован. Старое имя базового класса ввода-вывода было ob_functor_break_base. Новое имя базового класса ввода-вывода стало ob_base_class_for_IO_service.
 6. Ввод-вывод через базовый класс ob_base_class_for_IO_service стал единственным способом реализации ввода-вывода. Старый механизм ввода-вывода удален.
 7. Убран метод ob_basic::restoreinputpointer(); При запуске методов ob_base_class_for_IO_service::run_before и ob_base_class_for_IO_service::run_after следующая лексема доступна через метод ob_basic::gettypenextlex();
 8. Исправлена ошибка в реализации оператора комментария REM. Теперь при ошибочных лексемах в комментариях не происходит генерация ошибки.
 9. Метод load_project теперь возвращает результат своей работы.
 10. Добавлен оператор CHECKLOAD. Оператор CHECKLOAD позволяет предотвратить повторную загрузку потока.
 11. Добавлен заголовочный файл obmain.h и ключи условной трансляции.
 12. Исправлена ошибка в реализации оператора DATA.
 13. Версия 1.91 тестировалась под следующими трансляторами: MSVC2010, Borland C++ Builder 6.0, vxDev-C++ (GCC).
5. 03.jan.2010 – версия 1.90 для Windows

1. Исправлена ошибка в обработке оператора REM при загрузке файла. Ранее при комментировании строковой метки с двоеточием возникало зависание при выполнении метода load_project.
 2. Добавлена возможность создавать проекты из нескольких файлов. Для этого в интерпретатор добавлены новые методы clear_project и load_project с помощью которых можно загружать несколько *.bas-файлов. Между файлами проекта возможны переходы операторами GOTO и вызовы операторами GOSUB. Все метки и переменные проекта доступны из любого файла (модуля).
 3. Добавлена возможность переходов GOTO и GOSUB на метку, расположенную в другом файле.
 4. Введено ограничение на количество вложенных вызовов GOSUB. По умолчанию количество вложенных вызовов не может превышать 4096. Возможно изменение этого параметра с помощью методов set_max_nested_gosub и get_max_nested_gosub.
 5. Добавлен новый механизм запуска пользовательского кода до и после указанного оператора. Старый механизм запуска пользовательского кода базировался на прерывании выполнения метода run. Новый механизм запуска пользовательского кода базируется на классах ввода-вывода и позволяет уменьшить количество кода, необходимого для организации ввода-вывода. Старый механизм запуска пользовательского кода признан устаревшим и оставлен для совместимости с существующим кодом. В последующих версиях старый механизм запуска пользовательского кода будет удален и поэтому он не рекомендуется к применению в новых разработках. Подробнее см. описание методов setoperatorbreak и getoperatorbreak.
6. 18.feb.2007 – версия 1.80 для Windows и Linux
 1. Исправлена ошибка в индексации массива элементом массива.
 2. Теперь имя файла в операторе OPEN может задаваться не только строковой константой, но и строковой переменной.
 3. Начиная с версии 1.80 в *.bas-программе кроме меток в виде чисел (номеров строк) поддерживаются строковые метки с двоеточием в конце.
 4. Из класса ob_obasic исключены методы getstarttime() и getstoptime() как не относящиеся к основному назначению интерпретатора. Пользователь легко может самостоятельно проконтролировать время выполнения любого метода интерпретатора.
 7. 28.aug.2005 – версия 1.71 для Windows и Linux
 1. Исправлена ошибка в функции возвращения номера версии.
 8. 21.aug.2005 – версия 1.70 для Windows и Linux
 1. Исправлена ошибка при работе с шестнадцатеричными числами.
 2. Созданы multithread библиотеки для MSVC7
 9. 23.feb.2005 – версия 1.50 для Windows и Linux
 10. 1998 – первая версия для DOS.

3 Описание задачи и назначение программы.

Часто в пользовательских приложениях возникает необходимость в применении простого скриптового языка. Если приложение оперирует некоторым количеством примитивов, которые должны вызываться в разной последовательности для разных режимов работы, то можно оформить вызов каждого примитива в виде отдельной функции скриптового языка. Такой подход позволяет гибко изменять алгоритм работы приложения без перетрансляции кода.

Например:

1. Запросы к базе данных с разными условиями выборки данных.
2. Тестирование оборудования и/или программного обеспечения.
3. Организация связи с нестандартным оборудованием по различным каналам.
4. Построение графических интерфейсов и манипуляции с объектами GUI.
5. Входной язык в программах-терминалах для разбора командной строки.
6. Входной язык оператора-технолога в задачах АСУТП.
7. Входной язык сложных конфигурационных файлов.
8. И многое другое.

Графический интерфейс пользователя затрудняет возможность автоматизации задач. Поэтому часто необходимо дополнить графический интерфейс возможностями, которые предоставляет скриптовой язык.

Интерпретатор Open Basic разработан для встраивания в приложения пользователя в качестве скриптового языка.

Open Basic имеет возможность расширения системы команд путем подключения пользовательских функций к исполняющей системе Open Basic.

Пользовательские функции могут быть написаны на C/C++, ассемблере или других языках.

Пользовательские функции могут вызываться из Basic-программы, получать параметры разных типов из Basic-программы и возвращать результаты своей работы в Basic-программу.

Также пользовательские функции имеют доступ ко всем переменным и массивам Basic-программы, а не только передаваемым через параметры.

Доступ к переменным и массивам Basic-программы осуществляется по именам этих переменных и массивов.

3.1 Замечания о быстродействии интерпретатора.

В среднем интерпретатор выполняет код в 100 раз медленнее, чем эквивалентный компилированный код.

Вместе с тем интерпретатор имеет то преимущества, что интерпретатор не нуждается в компиляторе и позволяет гораздо проще проводить отладку.

Если приложение снабжено интерпретатором, то в алгоритм можно вносить изменения без перекомпиляции приложения.

В целом можно сказать, что линейные алгоритмы с условными переходами и циклы без вложенности выполняются в интерпретаторе довольно быстро.

При применении вложенных циклов на больших объемах данных может потребоваться вынести внутренний цикл в пользовательскую функцию (из-за потери скорости).

Применение же вложенных циклов с уровнем вложенности три и более имеет смысл только на очень небольших объемах данных (порядка десятков).

При выявлении критического по быстродействию участка алгоритма, необходимо вынести этот участок алгоритма в пользовательскую функцию с соответствующими параметрами. Необходимо правильно распределить задачу между пользовательскими функциями и интерпретатором. На уровне интерпретатора имеет смысл оставлять управление достаточно высокоуровневыми частями алгоритма.

Так как Open Basic это интерпретатор, то длина имен меток, переменных, массивов и других внутренних объектов интерпретатора влияет на его быстродействие.

В общем случае, тем длиннее имена объектов, тем больше времени затрачивается на поиск этих объектов в таблицах интерпретатора.

Для увеличения скорости выполнения *.bas-программ в интерпретаторе рекомендуется располагать текст *.bas-программ в памяти, а не на диске. Расположение текста *.bas-программ в памяти увеличивает скорость выполнения *.bas-программ в 10 раз. Для расположения *.bas-программ в памяти рекомендуется использовать строковые потоки языка C++, которые реализованы в классах `istringstream`. Пример расположения *.bas-программ в памяти можно посмотреть в файле `ob.cpp` (ключ `-t` в командной строке и поле `flm` во входной структуре для анализа ключей командной строки).

4 Условия применения.

Интерпретатор Open Basic написан полностью на C++ и не использует системные вызовы какой-либо ОС. Интерпретатор Open Basic может использоваться совместно с любой графической библиотекой.

5 Входные и выходные данные.

5.1 Общие сведения об интерпретаторе Open Basic. Как использовать интерпретатор. Как загрузить и запустить *.bas-программу.

Интерпретатор Open Basic реализован в виде класса с именем ob_obasic.

Работа интерпретатора состоит в выполнении программы на языке Basic.

В данном описании эта программа называется *.bas-программой. Программа *.bas является текстовым файлом или буфером в памяти, открытым как поток istream.

Далее в описании:

"оператор"	означает оператор языка Basic. Например, PRINT, FOR и т. д.
"пользовательская функция"	означает пользовательскую функцию, присоединенную к исполняющей системе Open Basic
"функция"	означает функцию C++
"метод"	означает метод класса ob_obasic или другого класса, входящего в состав интерпретатора.
"*.bas-программа"	означает программа на языке Basic

Чтобы использовать интерпретатор нужно:

1. Скачать со страницы <http://sourceforge.net/projects/obasic/> архив, содержащий интерпретатор.
2. Включить в проект исходные тексты интерпретатора (папка .\source).
3. В проекте указать путь для подключения заголовочных файлов интерпретатора ob.h (папка .\include).
4. В проекте указать путь для подключения заголовочных файлов шаблонных контейнеров mstore.h, mvect.h, mlist.h, mstack.h, mhash.h (папка .\include).
5. Включить в свои C++ файлы директивой #include заголовочный файл интерпретатора ob.h.
6. Сделать объявление об использовании пространства имен интерпретатора using namespace ob_charspace;.
7. Создать экземпляр класса ob_obasic в своей C++ программе.
8. В случае использования в *.bas-программе операторов PRINT и INPUT для ввода-вывода, создать пользовательские классы ввода-вывода, производные от класса ob_base_class_for_IO_service, и подключить их к интерпретатору.
9. Очистить проект с помощью метода clear_project.
10. Загрузить программу для выполнения с помощью метода load_project.
11. Запустить программу на выполнение с помощью метода run.

Пример:

```
using namespace ob_charspace;  
  
// загрузка и запуск программы test1.bas  
ifstream inp1("test1.bas",ios::binary); //открытие входного потока  
  
ob_obasic basic_interpreter; //создание экземпляра интерпретатора
```

```
basic_interpreter.clear_project(); //очистка проекта
basic_interpreter.load_project(&inp1, 0); //загрузка test1.bas спомощью метода load_project
basic_interpreter.run(); //запуск программы test1.bas
```

ВНИМАНИЕ! Входной поток должен быть открыт в ios::binary режиме.

ПОЯСНЕНИЕ:

Несмотря на то, что *.bas-программа является текстовым файлом, открываться как поток она должна в ios::binary режиме.

Это связано с особенностями обработки символов возврата каретки и перевода строки в ios::text режиме.

Пример:

```
using namespace ob_charspace;

ob_obasic basic_interpreter; //создание экземпляра интерпретатора

//после окончания программы test1.bas загрузка и запуск программы test2.bas и test3.bas
ifstream inp2("test2.bas", ios::binary); //открытие входного потока
ifstream inp3("test3.bas", ios::binary); //открытие входного потока

basic_interpreter.clear_project(); //очистка проекта
basic_interpreter.load_project(&inp2, 0); //загрузка *.bas-программы
basic_interpreter.load_project(&inp3, 0); //загрузка *.bas-программы
basic_interpreter.set_current_input_stream(&inp2); //установка потока inp2 первым в очереди запуска

basic_interpreter.run(); //запуск программы test2.bas
```

ВНИМАНИЕ! Входные потоки должны быть открыты в ios::binary режиме.

ВНИМАНИЕ! Если проект состоит из нескольких файлов (потоков), то метод run запустит последний загруженный файл (поток). Для явного назначения файла (потока), который будет запущен первым, нужно использовать метод set_current_input_stream.

5.2 Синхронизация потоков ОС, внутренних таблиц интерпретатора и использование методов класса ob_obasic в мультипотоковом окружении

Во время работы методов класса ob_obasic производится модификация внутренних структур интерпретатора таких как таблицы переменных, таблицы массивов, таблицы меток. Интерпретатор не содержит никаких средств синхронизации доступа к этим структурам. Это означает, что пользователь должен сам позаботиться, чтобы вызовы методов класса ob_obasic из разных потоков (threads) операционной системы не производились одновременно. То есть пользователь должен обеспечить, чтобы в каждый момент времени из разных потоков операционной системы вызывался только один метод класса ob_obasic.

Это можно сделать, используя следующий алгоритм:

1. Экземпляр класса ob_obasic создается в статической памяти.
2. Запуск методов класса ob_obasic производится в отдельном потоке (thread) операционной системы.
3. Создается флаг окончания работы метода класса ob_obasic.
4. Перед началом работы метода сбрасывается флаг окончания работы.
5. После окончания работы метода устанавливается флаг окончания работы.
6. Перед запуском метода из другого потока анализируется флаг окончания работы. Если флаг окончания работы сброшен, то метод запускать нельзя, так как выполнение ранее запущенного метода не завершено.

Все методы класса ob_obasic по доступу к переменным, подключению пользовательских функций и т. д. выполняются за ограниченное время. Исключение составляет метод ob_obasic::run, который может вообще не заканчиваться из-за наличия в *.bas-программе бесконечных циклов.

Чтобы прервать выполнение метода ob_obasic::run используется метод ob_obasic::setstep с параметром STEP. Метод

`ob_obasic::setstep` можно применять в любой момент работы интерпретатора без синхронизации с остальными методами, так как метод `ob_obasic::setstep` только устанавливает внутренний флаг в структурах интерпретатора.

Предположим, что запущен метод `ob_obasic::run`. Алгоритм запуска, останова и возможно последующего возобновления выполнения метода `ob_obasic::run` может быть следующим:

1. Из другого (более высокоприоритетного) потока ОС применить метод `ob_obasic::setstep` с параметром STEP
2. Дождаться завершения метода `ob_obasic::run` с соответствующим кодом останова
3. После завершения `ob_obasic::run` можно применять все методы класса `ob_obasic` (доступ к переменным и массивам, подключение пользовательских функций и т. д.)

Описанный алгоритм гарантирует, что все модификации внутренних таблиц интерпретатора будут завершены корректно.

После останова и доступа к переменным интерпретатора можно продолжить выполнение метода `ob_obasic::run`. Для этого используется следующий алгоритм:

1. Запустить метод `ob_obasic::setstep` с параметром NOSTEP
2. Запустить метод `ob_obasic::run`

Подключения пользовательских функций к исполняющей системе интерпретатора нужно производить до первого использования этих функций в *.bas-программе.

5.3 Обзор технических решений.

При проектировании интерпретатора решались следующие основные проблемы:

1. Возможность хранения *.bas-программы в файле на диске или в буфере памяти. Для обеспечения этой возможности интерпретатор принимает входную программу в виде указателя на поток ввода `istream`*. Конкретный вид потока (файл или буфер) определяется пользователем. Аналогично входной поток оператора INPUT и выходной поток оператора PRINT тоже могут быть буфером или файлом. Нужно отметить, что расположение *.bas-программы в буфере памяти с помощью класса `istringstream` ускоряет работу интерпретатора в 10 раз.
2. Один экземпляр интерпретатора может выполнять один проект в данный момент времени. В программе может быть несколько экземпляров интерпретатора. Интерпретатор не имеет статических членов данных (кроме нескольких доступных только по чтению констант). Поэтому несколько экземпляров интерпретатора могут работать одновременно в разных потоках (threads) программы.
3. Пользовательские функции в Open Basic имеют унифицированный интерфейс. Этот интерфейс позволяет проанализировать типы и порядок следования параметров в вызове пользовательской функции на этапе выполнения программы. Такой подход требует от программиста аккуратности, но зато не ограничивает возможности создания пользовательских функций с разными параметрами.
4. Так как интерпретатор Open Basic это класс языка C++ с именем `ob_obasic`, то пользователь может создать производный от `ob_obasic` класс. Дополнительную функциональность для интерпретатора рекомендуется реализовывать именно таким способом.

Пример:

```
class user_ob_obasic: public ob_obasic{
    //пользовательские данные
public:
    //пользовательские методы
};
```

Для обеспечения гибкости функционирования применяется разделение выполнения программы на три этапа:

1. Первый этап это очистка проекта методом `clear_project`. В процессе очистки проекта происходит очистка внутренних таблиц интерпретатора от данных предыдущего проекта (очистка таблицы меток переходов, таблиц переменных и массивов и т.д.).
2. Второй этап это загрузка программы методом `load_project`. В процессе загрузки происходит создание таблицы меток переходов и подпрограмм и настройка внутренних переменных. Набор одновременно загруженных в экземпляр интерпретатора файлов (потоков) называется проектом. Для проекта применяется концепция общего пространства имен глобальных переменных, имен массивов и меток. Глобальные метки во всех файлах (потоках) проекта должны быть не повторяющимися. Глобальные переменные, созданные в одном файле проекта, доступны во всех файлах проекта. Имена глобальных меток, переменных, и массивов начинаются с любого буквенного символа, кроме символа подчеркивания “_”. Цифровые метки всегда глобальные. Начиная с версии 1.91, существует возможность создать локальные (в файле) метки, переменные, и массивы. Имена локальных меток, переменных, и массивов начинаются с символа подчеркивания “_”. Локальные (в файле) метки, переменные, и массивы могут повторяться в разных файлах. В каждом файле локальные переменные, и массивы имеют свое значение, а локальные метки позволяют сделать переход только внутри файла, в котором они определены.
3. Начиная с версии 1.94 существует возможность переопределить признак локальности для имен переменных. Для этого используются методы `get_local_name_detect` и `set_local_name_detect`.
4. Третий этап это выполнение программы методом `run`. В процессе выполнения производится чтение текста программы и выполнение действий (создание переменных, массивов, вычисление и присвоение значений переменным, выполнение операторов и функций и т. д.)

Завершение метода `run` происходит по нескольким причинам:

1. В процессе работы произошло исчерпание входного потока.
2. В процессе работы найдена синтаксическая ошибка в программе
3. В процессе работы найден символ точки останова.
4. В процессе работы найден символ конца строки при установленном флаге пошагового режима работы.

Метод `run` возвращает код завершения. Анализируя код завершения метода `run`, пользователь может узнать причину окончания метода `run`. Если метод `run` завершился без ошибок, то он может быть продолжен без повторной загрузки программы. Например, если метод `run` завершился из-за обнаружения символа точки останова или из-за обнаружения символа конца строки при установленном флаге пошагового режима работы, то метод `run` может быть продолжен без повторной загрузки программы.

Если метод `run` завершился из-за синтаксической или другой ошибки, то перед последующим запуском метода `run` проект должен быть очищен методом `clear_project` и перезагружен методом `load_project`.

5.4 Обзор макросов условной трансляции.

1. Макрос `OB_USER_WCHAR`.

Макрос `OB_USER_WCHAR` зарезервирован для будущей поддержки кодировки Unicode.

Если при компиляции определен макрос `OB_USER_WCHAR`, то Open Basic компилируется с поддержкой кодировки Unicode.

В версии 1.94 макрос `OB_USER_WCHAR` не поддерживается, но в коде есть ветки, которые будут впоследствии активны при компиляции программы с поддержкой кодировки Unicode.

2. Макрос `OB_USER_VERSION_CHARSPACE`.

С помощью макроса `OB_USER_VERSION_CHARSPACE` можно управлять именем пространства имен, в котором находится код интерпретатора.

Код интерпретатора находится в пространстве имен `namespace`.

Разные имена пространств имен сделаны для того, чтобы избежать конфликта имен при создании в одной программе нескольких объектов класса `ob_obasic` разных версий.

В таблице приведены пространства имен интерпретатора в зависимости от макросов `OB_USER_WCHAR` и `OB_USER_VERSION_CHARSPACE` для версии интерпретатора 1.94.

	Макрос OB_USER_VERSION_CHARSPACE не определен	Макрос OB_USER_VERSION_CHARSPACE определен
Макрос OB_USER_WCHAR не определен	namespace ob_charspace	namespace ob_charspace194
Макрос OB_USER_WCHAR определен	namespace ob_wcharspace	namespace ob_wcharspace194

Пример: если при компиляции макрос OB_USER_VERSION_CHARSPACE определен и интерпретатор транслируется без поддержки кодировки Unicode, то код интерпретатора версии 1.94 будет находиться в пространстве имен namespace ob_charspace194.

3. Макрос OB_USER_HEADERS.

С помощью макроса OB_USER_HEADER можно определить файлы библиотечных заголовков для компилятора, отличного от MSVC2017.

Если при компиляции макрос OB_USER_HEADERS не определен, то файлы библиотечных заголовков имеют вид, принятый в компиляторах MSVC2017 и CGG.

Если при компиляции макрос OB_USER_HEADERS определен, то файлы библиотечных заголовков должны быть определены пользователем.

Для переопределения файлов библиотечных заголовков используется механизм замены основного заголовочного файла интерпретатора.

Создается пользовательский файл user_ob.h со следующим содержанием:

```
#ifndef OB_THIS
#define OB_THIS

#define OB_USER_HEADERS

#include <sstream>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <math>
#include <stdlib>
#include <ctype>
#include <limits>
#include <time>

#include <ob.h>

#endif
```

В проекте используется пользовательский файл user_ob.h, при этом файлы библиотечных заголовков будут иметь имена, нужные для компилятора пользователя.

4. Макросы OB_USER_INT_AND_FLOAT и OB_USER_POW.

С помощью макроса OB_USER_INT_AND_FLOAT можно переопределить типы переменных с фиксированной точкой и переменных с плавающей точкой, с которыми работает интерпретатор.

Если при компиляции макрос OB_USER_INT_AND_FLOAT не определен, то переменные с фиксированной точкой в интерпретаторе соответствуют типу int а переменные с плавающей точкой в интерпретаторе соответствуют типу float в используемом компиляторе C++.

Если при компиляции макрос OB_USER_INT_AND_FLOAT определен, то переменные фиксированной точкой и переменные с плавающей точкой в интерпретаторе должны быть определены пользователем с помощью директивы typedef.

При изменении типов переменных нужно учитывать, что в интерпретаторе операция возведения в степень использует функцию возведения в степень pow(double x,double y) из math.h. Поэтому одновременно с изменением типов переменных в интерпретаторе нужно изменять тип функции, которая обслуживает операцию возведения в степень. Также нужно переопределить тип ob_type_pow, который используется в качестве аргументов для функции возведения в степень.

С помощью макроса OB_USER_POW можно переопределить функцию, которая используется в операторе возведения в степень и типы аргументов этой функции.

Если при компиляции макрос OB_USER_POW не определен, то в интерпретаторе для возведения в степень используется функция double pow(double x,double y) из math.h.

Для переопределения всех этих параметров используется механизм замены основного заголовочного файла интерпретатора.

Создается пользовательский файл user_ob.h со следующим содержанием:

```
#ifndef OB_THIS
#define OB_THIS

#define OB_USER_INT_AND_FLOAT

typedef long double          ob_type_flo;
typedef long int              ob_type_int;

#define OB_USER_POW powl

typedef long double          ob_type_pow;

#include <ob.h>

#endif
```

В проекте используется user_ob.h, при этом в интерпретаторе операция возведения в степень использует функцию powl(long double x,long double y).

В проекте используется пользовательский файл user_ob.h, при этом переменные целого типа в интерпретаторе будут соответствовать типу long int, а переменные с плавающей точкой будут соответствовать типу long double.

5. Макросы OB_USER_MAXLENGTHSTRING, OB_USER_MAXNUMPAR, OB_USER_MAXARRAYDIMENTION и OB_USER_MAXNUMPARSUBROUTINE.

С помощью макроса OB_USER_MAXLENGTHSTRING можно переопределить максимальную длину строки, с которой работает интерпретатор (по умолчанию 4096).

С помощью макроса OB_USER_MAXNUMPAR можно переопределить максимальное количество параметров в пользовательской функции (по умолчанию 64).

С помощью макроса OB_USER_MAXARRAYDIMENTION можно переопределить максимальное количество измерений массива в интерпретаторе (по умолчанию 20).

С помощью макроса OB_USER_MAXNUMPARSUBROUTINE можно переопределить максимальное количество параметров в подпрограмме с параметрами (в версии 1.94 не поддерживается).

Для переопределения всех этих значений используется механизм замены основного заголовочного файла интерпретатора.

Например, чтобы интерпретатор работал со строками максимальной длины 8192 символа, нужно создать файл user_ob.h со следующим содержанием:

```
#ifndef OB_THIS
#define OB_THIS
```

```
#define OB_USER_MAXLENGTHSTRING (8192)
#include <ob.h>
#endif
```

6. Макрос OB_USER_HASHLENGTH.

Многие объекты интерпретатора, такие как метки, переменные, массивы хранятся в хэш-таблицах. Хэш-таблица в Open Basic представляет собой вектор списков. Длина хэш-таблицы в Open Basic это длина этого вектора.

С помощью макрода OB_USER_HASHLENGTH можно переопределить длину хэш-таблиц в интерпретаторе.

Этот макрос влияет на быстродействие интерпретатора.

Общее правило состоит в том, что длина хэш-таблицы должна быть в 10-100 раз меньше, чем количество содержащихся в ней объектов.

Сейчас по умолчанию OB_USER_HASHLENGTH равен 131. Это соответствует *.bas-программам, которые содержат порядка тысяч меток, переменных и массивов.

Если в интерпретаторе будут выполняться достаточно большие *.bas-программы, которые содержат десятки тысяч меток, переменных и массивов, то для сохранения быстродействия необходимо увеличить длину хэш-таблиц в интерпретаторе до значений порядка тысяч.

Для переопределения этого значения используется механизм замены основного заголовочного файла интерпретатора.

Чтобы увеличить длину хэш-таблиц в интерпретаторе до 1031, нужно создать файл user_ob.h со следующим содержанием:

```
#ifndef OB_THIS
#define OB_THIS

#define OB_USER_HASHLENGTH (1031)

#include <ob.h>

#endif
```

При доступе к данным в хэш-таблице индекс вектора в Open Basic вычисляется как остаток от деления хеш-значения хранимого объекта на длину хэш-таблицы.

В качестве длины хэш-таблицы OB_USER_HASHLENGTH рекомендуется использовать простое число, так как остаток от целочисленного деления на простое число лучше приближает равномерное распределение.

7. Макрос OB_USER_FILE_OPERATION_OFF.

С помощью макрода OB_USER_FILE_OPERATION_OFF можно отключить операторы работы с файлами OPEN и CLOSE. При отключенных операторах OPEN и CLOSE интерпретатор можно использовать как серверный скрипт. При отключенных операторах OPEN и CLOSE клиент не сможет получить бесконтрольный доступ к диску сервера. При необходимости предоставить клиенту контролируемый доступ к диску сервера нужно использовать пользовательские функции.

5.5 Обзор системы ввода-вывода.

Существует два альтернативных способа организации ввода-вывода данных в интерпретаторе.

1. С использованием операторов PRINT и INPUT и классов ввода-вывода.
2. С использованием пользовательских функций ввода-вывода.

5.5.1 Первый способ организации ввода-вывода (с использованием классов ввода-вывода).

Ввод-вывод в интерпретаторе Open Basic организован с помощью операторов ввода и вывода PRINT и INPUT. Оператор вывода PRINT форматирует выходную строку. Оператор ввода INPUT форматирует входную строку.

Во время исполнения *.bas-программы интерпретатор работает с внутренними переменными, массивами, и пользовательскими функциями. Все действия с этими объектами выполняются только средствами исполняющей системы интерпретатора, без обращения к сервисам ОС. Однако, вид и способ ввода-вывода может сильно различаться для разных ОС и разных приложений. Поэтому операторы ввода и вывода PRINT и INPUT требуют обращения к сервисам ОС. Для сопряжения ввода-вывода интерпретатора с вводом-выводом операционной системы используются методы setoperatorbreak, setin, setout.

Оператор PRINT в интерпретаторе выводит данные в текстовый поток вывода. Этот поток вывода прикрепляется к интерпретатору методом setout. Обычно в качестве потока вывода используется класс ostrstream со статическим буфером. Далее данные, подготовленные оператором PRINT, нужно вывести в поток, определенный пользователем. В консольном примере в качестве финишного потока вывода отформатированной строки используется поток cout.

Оператор INPUT в интерпретаторе вводит данные из текстового потока ввода. Этот поток ввода прикрепляется к интерпретатору методом setin. Обычно в качестве потока вывода используется класс istrstream со статическим буфером. В консольном примере в качестве стартового потока ввода для ввода символов с консоли используется поток cin.

Для сопряжения операторов PRINT и INPUT с операционной системой пользователь должен создать два класса, производных от класса ob_base_class_for_IO_service. Базовый класс ob_base_class_for_IO_service имеет вид:

```
class ob_base_class_for_IO_service{
public:
    ob_base_class_for_IO_service(){}
    virtual ~ob_base_class_for_IO_service(){}
    virtual void run_before(ob_obasic* basicptr)=0;
    virtual void run_after(ob_obasic* basicptr)=0;
};
```

Классы, производные от класса ob_base_class_for_IO_service, называются классами ввода-вывода для соответствующего оператора.

В классах, производных от ob_base_class_for_IO_service, пользователь переопределяет методы run_before и run_after. После этого создаются экземпляр пользовательского классов ввода-вывода и с помощью метода setoperatorbreak пользователь устанавливает указатель на экземпляр пользовательского класса ввода-вывода в интерпретаторе.

Методы run_before и run_after будут запущены соответственно до и после выполнения операторов ввода-вывода. В методах run_before пользователь подготавливает потоки ввода-вывода для интерпретатора. В методах run_after пользователь обрабатывает результаты ввода-вывода.

Экземпляры классов ввода-вывода должны находиться в той же области видимости, что и экземпляр интерпретатора ob_obasic. Если в программе есть несколько экземпляров интерпретатора ob_obasic, то для каждого экземпляра интерпретатора ob_obasic нужно создать свои экземпляры классов ввода-вывода (для обеспечения работы в многопоточном окружении).

Пример:

```
//Создание класса ввода-вывода для оператора PRINT
class ob_class_print_service_def:public ob_base_class_for_IO_service{
char printbuffer[ob_maxlengthstring];
ostrstream pr;
```

```

public:

ob_class_print_service_def():pr(printbuffer,ob_maxlengthstring) {}

virtual ~ob_class_print_service_def() {}

void run_before(ob_obasic* basicptr) {
printbuffer[0]=0;
pr.clear();
pr.seekp(0);
basicptr->setout(&pr);
}

void run_after(ob_obasic* basicptr) {
if(printbuffer[0]!=0) {
pr<<ends;

//-----
cout<<printbuffer;//your output code place here
//-----

}//if
}
};




//Создание класса ввода-вывода для оператора INPUT

class ob_class_input_service_def:public ob_base_class_for_IO_service{
char inputbuffer[ob_maxlengthstring];
char inputbuffer1[ob_maxlengthstring];

strstream pr;

public:

ob_class_input_service_def():pr(inputbuffer1,ob_maxlengthstring) {}

virtual ~ob_class_input_service_def() {}

void run_before(ob_obasic* basicptr) {

ob_lex::typelex tll=basicptr->gettypenextlex();

if(tll!=ob_lex::SHARP) {

inputbuffer[0]=0;

ob_type_char ch;
ob_type_stringsize i;

for(i=0;;++i) {

if(i==ob_maxlengthstring) {
inputbuffer[ob_maxlengthstring-1]=0;
break;
}//if

//-----
cin.get(ch);//your input code place here
//-----
inputbuffer[i]=ch;

if((ch==ob_const_cr)|| (ch==ob_const_lf)) {
inputbuffer[i]=0;
break;
}//if

}//for

pr.clear();
pr.seekp(0);

pr<<inputbuffer;

pr.seekg(0);
basicptr->setin(&pr);
}

```

```

} //if
}

void run_after(ob_obasic* basicptr) {}

//создание экземпляров классов ввода-вывода
ob_class_print_service_def ob_class_print_service;
ob_class_input_service_def ob_class_input_service;

//установка ссылки на классы ввода-вывода в экземпляре интерпретатора
example_basic_interpreter.setoperatorbreak("PRINT",&ob_class_print_service);
example_basic_interpreter.setoperatorbreak("INPUT",&ob_class_input_service);

```

В примере ввод-вывод осуществляется из/в стандартные потоки `cin` и `cout`. Приведенные примеры классов ввода-вывода можно использовать, если заменить выделенные строки:

```

//-----
cout<<printbuffer;//your output code place here
//-----
//-----
cin.get(ch);//your input code place here
//-----

```

пользовательским кодом ввода-вывода из/в соответствующего окна Windows.

Для оператора PRINT вывод осуществляется построчно. Для оператора INPUT ввод осуществляется посимвольно. Различия связаны с тем, что операция `cin.get(ch)`; блокирует работу приложения.

Подробнее об организации ввода-вывода с использованием классов ввода-вывода см. п. “Методы и перечисления класса `ob_obasic`, которые используются для сопряжения ввода и вывода интерпретатора Open Basic с вводом и выводом операционной системы”.

5.5.2 Второй способ организации ввода-вывода (с использованием пользовательских функций ввода-вывода).

Ввод-вывод может быть организован без использования операторов PRINT и INPUT с помощью пользовательских функций ввода-вывода. Пользователь пишет свои пользовательские функции ввода-вывода и регистрирует эти функции в интерпретаторе. При таком способе организации ввода-вывода тексте *.bas-программ вместо операторов PRINT и INPUT используются пользовательские функции ввода-вывода.

5.6 Методы и перечисления класса `ob_obasic`, которые используются для загрузки и запуска *.bas-программ.

5.6.1 Конструктор `ob_obasic::ob_obasic`.

Конструктор

```
ob_obasic::ob_obasic();
```

создает экземпляр интерпретатора Open Basic.

5.6.2 Метод ob_obasic::clear_project.

Метод

```
void ob_obasic::clear_project();
```

очищает все таблицы интерпретатора, кроме таблицы пользовательских функций.

В процессе работы интерпретатор создает таблицы:

1. Таблицы переменных (локальных и глобальных).
2. Таблицы массивов (локальных и глобальных).
3. Таблицы меток (локальных и глобальных).
4. Таблицы циклов оператора FOR (таблицы циклов всегда локальные).
5. Таблица пользовательских функций (одна глобальная таблица для каждого экземпляра интерпретатора).
6. Таблица открытых файлов (одна глобальная таблица для каждого экземпляра интерпретатора).
7. Таблица строк оператора CHECKLOAD (одна глобальная таблица для каждого экземпляра интерпретатора).
8. Таблица (поток) данных оператора DATA.
9. Стек подпрограмм GOSUB.

Таблица пользовательских функций очищается только при вызове метода void ob_obasic::clrtabfun(); или при вызове деструктора класса ob_obasic::~ob_obasic.

Метод clear_project должен всегда применяться перед началом работы интерпретатора для очистки таблиц интерпретатора от предыдущих данных.

5.6.3 Метод ob_obasic::load_project и перечисление ob_obasic::loadresult.

Метод

```
loadresult ob_obasic::load_project(ob_type_istreamcommon* i,ob_type_char* id);
```

загружает одну или несколько *.bas-программ в интерпретатор. В процессе загрузки создаются таблицы локальных и глобальных меток.

Параметры:

i	указатель на входной поток, в котором содержится *.bas-программа
id	указатель на идентификационную строку входного потока. Обычно в качестве идентификационной строки используется имя файла. Идентификационная строка может использоваться для отладки при доступе к локальным переменным. Если идентификационную строку не планируется использовать, то в качестве параметра id можно передавать нулевой указатель.

ВНИМАНИЕ! Поток i должен быть открыт в ios::binary режиме.

ВНИМАНИЕ! Указатель на данные в потоке i должен указывать на начало программы.

После окончания работы интерпретатора указатель на данные в потоке указывает на конец программы.

Метод load_project может загрузить несколько потоков. Набор одновременно загруженных потоков называется проектом.

Метод load_project возвращает значение из перечисления:

```
enum ob_obasic::loadresult{LOAD_OK,CHECKLOAD_DUPLICATE,STREAM_DUPLICATE,STREAM_NULL};
```

1. LOAD_OK – нормальное завершение загрузки.
2. CHECKLOAD_DUPLICATE – загрузка прервана из-за обнаружения повторной загрузки оператором CHECKLOAD. При загрузке *.bas-программ интерпретатор составляет таблицу строк операторов CHECKLOAD. При обнаружении уже существующей в этой таблице строки загрузка прерывается с кодом возврата CHECKLOAD_DUPLICATE. Подробнее см. описание оператора CHECKLOAD.
3. STREAM_DUPLICATE – загрузка прервана из-за обнаружения повторной загрузки одного и того же потока. При загрузке *.bas-программ для каждого потока интерпретатор создает таблицы для локальных переменных, массивов и меток. Дополнительно к локальным переменным, массивам и меткам эти таблицы содержат указатель на входной поток. При обнаружении уже существующей таблицы для потока загрузка прерывается с кодом возврата STREAM_DUPLICATE.
4. STREAM_NULL – загрузка прервана так как в качестве параметра i передан нулевой указатель.

5.6.4 Метод ob_obasic::run и перечисление ob_obasic::typeend.

Метод

```
typeend ob_obasic::run();
```

запускает загруженную программу или продолжает выполнение программы после останова. Если проект состоит более чем из одного потока, то запускается последний загруженный поток. Для явного указания запускаемого потока нужно применять метод set_current_input_stream.

Метод run возвращает значение из перечисления:

```
enum ob_obasic::typeend{DUMMYEND,ENDFILEEND,ENDOPERATORDETECT,EOLEND,BREAKPOINTEND,NOLOADEND};
```

Коды завершения:

DUMMYEND	при нормальной работе никогда не возвращается методом run. Используется для внутренних переходов.
ENDFILEEND	метод run окончился из-за исчерпания входного потока. Это нормальное завершение *.bas-программы, если в *.bas-программе отсутствует оператор END.
ENDOPERATORDETECT	метод run окончился при обнаружении оператора END. Это нормальное завершение *.bas-программы
EOLEND	метод run окончился после исполнения очередной строки, т.к. был установлен флаг step=STEP методом setstep
BREAKPOINTEND	метод run окончился после считывания символа '@', который является символом точки останова для Open Basic
NOLOADEND	метод run окончился т.к. не был выполнен метод load_project и входной поток не открыт

Обычно метод run запускают в отдельном потоке, который по приоритету ниже чем основной поток приложения.

5.6.5 Метод ob_obasic::set_current_input_stream.

Метод

```
void ob_obasic::set_current_input_stream(ob_type_istreamcommon* i);
```

устанавливает в интерпретаторе поток *i*, который должен начать исполняться первым при вызове метода run(). Поток *i* должен быть предварительно загружен с помощью метода load_project.

5.6.6 Метод ob_obasic::get_current_input_stream.

Метод

```
ob_type_istreamcommon* ob_obasic::get_current_input_stream();
```

возвращает текущий исполняемый поток. Метод *ob_type_istreamcommon** *ob_obasic::get_current_input_stream()* используется для доступа к локальным (в текущем потоке) переменным интерпретатора Open Basic.

5.7 Методы и перечисления класса ob_obasic, которые используются для организации отладки в интерпретаторе Open Basic.

В Open Basic есть два режима отладки: пошаговое выполнение *.bas-программ и назначение точек останова.

Возможность пошагового выполнения *.bas-программ реализована с помощью метода setstep.

Символ '@' отдельной строке в тексте *.bas-программы реализует точку останова. Точек останова в *.bas-программе может быть несколько. После внесения хотя бы одной точки останова в *.bas-программу весь проект нужно очистить методом clear_project и повторно перезагрузить методом load_project.

При передаче управления на строку с символом '@' произойдет останов программы. Код завершения метода run будет BREAKPOINTEND. Для продолжения программы после точки останова нужно снова запустить метод run();.

5.7.1 Перечисление ob_obasic::step.

Перечисление

```
enum ob_obasic::step{NOSTEP,STEP};
```

определяет режим пошагового выполнения программы. Перечисление step используется в методах setstep и getstep.

При step=NOSTEP программа выполняется непрерывно.

При step=STEP программа завершается с кодом typeend=EOLEND после выполнения каждой строки программы.

По умолчанию step=NOSTEP.

5.7.2 Метод ob_obasic::setstep.

Метод

```
void ob_obasic::setstep(step ts);
```

устанавливает или снимает режим пошагового выполнения программы. Этот метод можно использовать в любой момент работы интерпретатора. При установки пошагового режима метод run(); будет завершаться после выполнения каждой строки *.bas-программы. Для продолжения программы нужно снова запустить метод run(); Обычно метод setstep вызывают из потока, отдельного от потока метода run.

5.7.3 Метод ob_obasic::getstep.

Метод

```
step ob_obasic::getstep();
```

возвращает текущий режим пошагового выполнения программы.

5.7.4 Функция ob_loadbreakstr.

Функция

```
bool ob_loadbreakstr(ob_type_istreamcommon* in,ob_type_stringsize lengthbuffers,ob_type_char* ptrbefore,ob_type_char* ptrcurrent,ob_type_char* ptrafter);
```

Функция ob_loadbreakstr ищет текущую, предыдущую и последующую строки в файле и загружает в указанные буфера соответствующие строки выполняемой программы. Обычно функция ob_loadbreakstr после останова *.bas-программы.

Параметры:

in	текущая входная исполняемая *.bas-программа
lengthbuffers	длина буферов ptrbefore, ptrcurrent, ptrafter
ptrbefore	буфер для строки, предшествующей текущей исполняемой
ptrcurrent	буфер для текущей исполняемой строки
ptrafter	буфер для строки, следующей за текущей исполняемой

Функция ob_loadbreakstr не является методом класса ob_obasic.

Пример:

```
//Создание интерпретатора и запуск программы в пошаговом режиме с печатью выполняемых строк.

ob_type_char str_before[ob_maxlengthstring];//буфер
ob_type_char str_current[ob_maxlengthstring];//буфер
ob_type_char str_after[ob_maxlengthstring];//буфер

ob_obasic basic_interpreter;//Создание интерпретатора
//загрузка и запуск программы test1.bas
//с пошаговым выполнением программы
//и с печатью выполняемых строк

ifstream inp1("test1.bas",ios::binary);//открытие входного потока
basic_interpreter.clear_project();//очистка проекта
basic_interpreter.load_project(&inp1,0);//загрузка программы test1.bas
basic_interpreter.setstep(ob_obasic::STEP);//установка пошагового режима
while(1){

if(basic_interpreter.run()!=ob_obasic::EOLEND) break;//запуск *.bas-программы
```

```

ob_loadbreakstr(&inpl,ob_maxlengthstring,str_before,str_current,str_after);
cout<<endl<<"String current: "<<str_current;
}//while

```

5.8 Методы и перечисления класса *ob_oasic*, которые используются для сопряжения ввода и вывода интерпретатора Open Basic с вводом и выводом операционной системы.

5.8.1 Общие сведения.

Во время исполнения *.bas-программы интерпретатор работает с внутренними переменными, массивами, и пользовательскими функциями. Все действия с этими объектами выполняются только средствами исполняющей системы интерпретатора, без обращения к сервисам ОС. Однако, вид и способ ввода-вывода может сильно различаться для разных ОС и разных приложений. Поэтому операторы ввода и вывода PRINT и INPUT требуют обращения к сервисам ОС. Для сопряжения ввода-вывода интерпретатора с вводом-выводом операционной системы используются методы setoperatorbreak, setin, setout.

5.8.2 Методы *ob_oasic::setoperatorbreak* и *ob_oasic::getoperatorbreak*.

В Open Basic для каждого оператора (PRINT, INPUT, FOR и т.д.) имеется возможность выполнить пользовательский код до и после выполнения оператора.

Обычно эта возможность используется только для операторов PRINT, INPUT.

Метод

```
bool ob_oasic::setoperatorbreak(ob_type_char* name,ob_base_class_for_IO_service* b);
```

устанавливает указатель на класс ввода-вывода для оператора «*name*».

Параметры:

<i>name</i>	имя оператора
<i>b</i>	указатель на экземпляр класса ввода-вывода (производный от класса <i>ob_base_class_for_IO_service</i>)

возвращаемое значение:

<i>true</i>	успешное завершение
<i>false</i>	оператор не найден, возможно, произошла ошибка задания имени оператора

Метод

```
bool ob_oasic::getoperatorbreak(ob_type_char* name,ob_base_class_for_IO_service** b);
```

позволяет получить указатель на класс ввода-вывода. Если для указанного оператора класс ввода-вывода не был установлен, то *b*=0. Возвращает *false* при ошибке задания имени оператора. По умолчанию для всех операторов классы ввода-вывода не установлены.

Параметры:

name	имя оператора
b	указатель на указатель на экземпляр класса ввода-вывода (производный от класса ob_base_class_for_IO_service)

возвращаемое значение:

true	успешное завершение
false	оператор не найден, возможно, произошла ошибка задания имени оператора

5.8.3 Методы ob_obasic::setin и ob_obasic::setout.

Методы

```
void setin(ob_type_istreamcommon* i);
void setout(ob_type_ostreamcommon* o);
```

позволяют переопределить входной и выходной потоки.

ВНИМАНИЕ! Входной поток должен быть открыт в ios::binary режиме.

ВНИМАНИЕ! Выходной поток должен быть открыт в ios::text режиме.

Методы setin и setout используются для организации ввода-вывода.

5.8.4 Перечисление ob_lex::typelex.

Перечисление

```
enum ob_lex::typelex{
PLUS, MINUS, MUL, DIV, POWER, ASSIGN, LP, RP, STRING, SEMICOLON, COMMA, ENDPGRAMM, EOL,
LESS, GREAT, SHARP, BREAKPOINT,
DECINTNUMBER, HEXINTNUMBER, FLOATNUMBER,
FUNC, OPERATOR,
OLDVARIABLE, OLDARRAY, NEWNAME,
BAD, LABEL, BYTE_ORDER_MARK1
};
```

определяет тип лексемы.

Перечисление ob_lex::typelex используется в методе ob_obasic::gettopenextlex();

5.8.5 Метод ob_obasic::gettopenextlex.

Метод

```
ob_lex::typelex ob_obasic::gettopenextlex();
```

предназначен для облегчения реализации операторов ввода и вывода.

Перед запуском переопределенных методов класса ввода-вывода исполняющая система интерпретатора производит выборку и распознание следующей лексемы. Для доступа к типу следующей лексемы метод gettopenextlex можно применять только из переопределенных методов класса ввода-вывода. При завершении метода run доступ к типу следующей лексемы через метод gettopenextlex не поддерживается.

Метод возвращает тип следующей лексемы. Некоторые операторы (например оператор INPUT) имеют одинаковый синтаксис для ввода из файла и с консоли.

Текущее направление ввода определяется следующей за именем оператора лексемой «#» (лексема SHARP). С помощью метода getttypenextlex() можно выяснить тип следующей лексемы. И таким образом можно выяснить, откуда ожидается ввод.

В примере п. “Обзор системы ввода-вывода” метод getttypenextlex используется для определения направления ввода в операторе INPUT. Если обнаружена лексема SHARP, то ввод с консоли не производится. Соответствующий код проверки типа следующей лексемы для оператора PRINT не нужен, так как вывод не блокирует работу.

5.9 Синтаксис языка Open Basic. Общие сведения.

Интерпретатор Open Basic поддерживает подмножество операторов языка Basic. Эти операторы описаны ниже. Имеется возможность работать с тремя типами переменных:

1. Переменные с плавающей точкой
2. Переменные с фиксированной точкой (целые переменные)
3. Строковые переменные

Имеется возможность работать с массивами из этих трех типов переменных.

Все данные для переменных и массивов располагаются в свободной памяти оператором new.

Переменные в Open Basic не нужно описывать перед первым использованием. Первое появление переменной в программе должно быть слева от оператора присвоения.

Массивы в Open Basic нужно описывать до первого использования оператором DIM.

Массивы могут быть многомерными. Максимальные размеры массива зависят от ограничений реализации оператора new в применяемой операционной системе.

При создании массива оператором DIM элементы числовых массивов инициализируются нулями, элементы строковых массивов инициализируются пустыми строками.

В Open Basic индекс массива начинается с единицы.

В отличие от стандартного языка Basic оператор DIM в Open Basic является исполняемым. Он выполняется каждый раз, когда на него передается управление.

Допускается повторное описание массива с тем же именем в операторе DIM. Новый массив может иметь другие размерности. Старые данные при этом теряются.

Повторное описание массива можно применять для освобождения памяти. Например, после создания большого массива оператором DIM можно освободить память, описав массив с тем же именем и размером в один элемент.

При описании массива в операторе DIM в качестве размерностей могут использоваться не только константы, но переменные целого типа.

Диапазон представления данных с плавающей точкой и данных с фиксированной точкой зависит от того, как транслируется интерпретатор. Обычно целые это int, а плавающие это float. В файле ob.h типы переменных определены с помощью typedef:

```
typedef char          ob_type_char;
typedef float         ob_type_flo;
typedef int           ob_type_int;
```

Имеется возможность переопределить типы ob_type_flo и ob_type_int с помощью макросов условной трансляции.

Максимальная длина строковых переменных определяется константой ob_maxlengthstring в файле ob.h. Для Open Basic версии 1.94 ob_maxlengthstring=4096.

ВНИМАНИЕ! Максимальная длина константных строк и имен в Open Basic не может превышать ob_maxlengthstring. Однако на операцию суммирования строк это ограничение не распространяется. Поэтому, если сложить две строковых переменных длиной ob_maxlengthstring, то длина суммарной строки будет (2*ob_maxlengthstring). Таким образом, операция суммирования строк позволяет получить строки любой длины.

В *.bas-программе могут быть пустые строки.

Интерпретатор Open Basic поддерживает следующие операции над типами с фиксированной точкой и типами с плавающей точкой:

+ - сложение
- - вычитание
* - умножение
/ - деление
^ - возведение в степень
- - унарный минус
+ - унарный плюс
= - присвоение

Приоритеты операций стандартные для C++. Приоритет операций можно изменить с помощью скобок.

Интерпретатор Open Basic поддерживает следующие выражения отношения:

< - "меньше"
> - "больше"
= - "равно"
<> - "не равно"
<= - "меньше или равно"
>= - "больше или равно"

Выражения отношения используются только в операторе IF.

Для строковых данных поддерживаются только операции сложения, сравнения и присвоения строк. Операции сравнения строк производятся по правилам сравнения массивов в шаблонном классе mvect (m[ktmk]vect[or]). Класс mvect описан в файле mvect.h.

5.10 Типы данных и имена Open Basic.

В качестве имен переменных, массивов и пользовательских функций можно использовать любые последовательности букв и цифр.

Имя переменной или массива должно начинаться с буквы.

Символ подчеркивания '_', символ денежной единицы '\$' и символ процента '%' считаются буквами и могут входить в состав имени.

Тип переменной или массива в Open Basic определяется по имени. Правила определения типа переменной в Open Basic:

1. Если в имени последним символом является символ '%', то это переменная или массив целого типа.
2. Если в имени последним символом является символ '\$', то это переменная или массив строкового типа.
3. Если в имени последним символом является любой другой символ, то это переменная или массив с плавающей точкой.

Кроме типа каждой переменной и массиву присвоено свойство глобальности/локальности.

Локальность или глобальность переменной или массива в Open Basic определяется по имени, так же, как и тип. Правила определения локальной/глобальной переменной в Open Basic:

1. Если в имени переменной или массива первым символом является символ подчеркивания '_', то локальная переменная или локальный массив.

- Если в имени переменной или массива первым символом не является символ подчеркивания '_', то это глобальная переменная или глобальный массив.

Глобальные переменные и глобальные массивы доступны из любого файла проекта.

Локальные переменные и локальные массивы доступны только из того файла, в котором они определены.

Многие типы Open Basic описаны в файле obmain.h с помощью typedef, например:

- Тип ob_type_flo отображается в тип float с помощью typedef.
- Тип ob_type_int отображается в тип int с помощью typedef.

В пользовательских функциях рекомендуется использовать имена типов ob_type_flo и ob_type_int.

При смене типов, например, при смене ob_type_flo с float на double будет обеспечена совместимость типов.

Буквы в имени могут быть прописные или строчные. Приведения букв в именах к одному регистру не производится, поэтому имена ARRAY, array и ArRay являются разными именами.

Максимальная длина имени определяется константой ob_maxlengthstring в файле ob.h. Для Open Basic версии 1.94 ob_maxlengthstring=4096.

Пример:

Объявление глобального массива array и инициализация двух глобальных переменных - целой переменной counter% и переменной с плавающей точкой data. Заметьте, что последнее измерение массива array задано переменной. Тип элементов массива array - с плавающей точкой. Переменная counter% имеет целый тип. Переменная data имеет тип с плавающей точкой. Все массивы и переменные в этом примере являются глобальными, так как их имена не начинаются со знака подчеркивания.

```
counter%=7
DIM array(2,3,10,counter%)
data=counter%+37.77
```

Пример:

Объявление локального массива _array и инициализация двух локальных переменных - целой переменной _counter% и переменной с плавающей точкой _data. Заметьте, что последнее измерение массива _array задано переменной. Тип элементов массива _array - с плавающей точкой. Переменная _counter% имеет целый тип. Переменная _data имеет тип с плавающей точкой. Все массивы и переменные в этом примере являются локальными, так как их имена начинаются со знака подчеркивания.

```
_counter%=7
DIM _array(2,3,10,_counter%)
_data=_counter%+37.77
```

Пример:

Объявление глобального массива array и использование его. Повторное объявление массива с тем же именем, но другой размерностью и использование его.

```
DIM array(10)

FOR i%=1 TO 10 STEP 1
array(i%)=i%+37.77

NEXT i%

counter%=7

DIM array(counter%,3)
```

```

FOR i% = 1 TO counter% STEP 1
    array(i%,2)=i%+37.77
NEXT i%

```

Если в выражении используются данные разных типов, то производится приведение типов. Если в выражении используется целые данные и данные с плавающей точкой, результирующий тип будет с плавающей точкой. При присвоении тип правого выражения приводится к типу выражения слева от знака присвоения `=`. Если слева от знака присвоения целая переменная, а справа с плавающей точкой, то дробная часть отбрасывается (в соответствии с правилами округления в C++).

5.11 Метки Open Basic.

Интерпретатор Open Basic поддерживает два типа меток:

1. Метки в виде номеров строк.
2. Строковые метки с финальным двоеточием.

Каждой метке в интерпретаторе Open Basic присвоено свойство глобальности/локальности.

Глобальные метки доступны из любого файла проекта.

Глобальные метки служат для передачи управления в другой файл проекта.

Используя операторы GOTO или GOSUB можно передать управление в другой файл проекта на строку с глобальной меткой.

Локальные метки доступны только из того файла, в котором они определены.

Осуществить переход операторами GOTO и GOSUB можно только строку с меткой. Можно поставить метку и у пустой строки.

5.11.1 Метки в виде номеров строк.

Метки в виде номеров строк всегда глобальные.

Метки в виде номеров строк должны стоять в начале строки и отделяться как минимум одним пробелом от других лексем. Номера строк не обязательно должны идти подряд.

Пример:

```

ii% = 6
ik% = 8

IF ii% <> 6 THEN GOTO 10

PRINT "ii%=", ii%;
10 PRINT " ii%!=6"

IF ik% = 7 THEN GOSUB 11

PRINT "ik%=", ik%;
GOTO 12
11 PRINT " ik%!=7"
RETURN
12 STOP
END

```

Метки в виде номеров строк признаны устаревшими. В следующих версиях интерпретатора они не будут поддерживаться. Пользователям не рекомендуется применять метки в виде номеров строк в новых разработках.

5.11.2 Строковые метки с финальным двоеточием.

Начиная с версии 1.80 в Open Basic кроме меток в виде номеров строк поддерживаются строковые метки с финальным двоеточием. Двоеточие является частью идентификатора метки и должно следовать за идентификатором метки без разделителя. В операторах GOTO и GOSUB идентификатор строковой метки пишется без финального двоеточия. В программе могут одновременно применяться метки в виде номеров строк и строковые метки. Строковая метка с финальным двоеточием должна начинаться с буквы.

Строковые метки с финальным двоеточием могут быть локальными и глобальными.

Локальность или глобальность строковой метки с финальным двоеточием в Open Basic определяется по имени, так же, как и локальность переменных и массивов. А именно:

1. Если в имени метки первым символом является символ подчеркивания '_', то это локальная метка.
2. Если в имени метки первым символом не является символ подчеркивания '_', то это глобальная метка.

Пример:

Создание и использование глобальных строковых меток с финальным двоеточием.

```
REM Test global string label

PRINT
PRINT "Start-----"
PRINT

GOSUB gosub_label_1

STOP
END

gosub_label_1:
PRINT "Work local label"

RETURN
```

Пример:

Создание и использование локальных строковых меток с финальным двоеточием.

```
REM Test local string label

PRINT
PRINT "Start-----"
PRINT

GOSUB _gosub_label_1

STOP
END

_gosub_label_1:
PRINT "Work local label"

RETURN
```

Глобальные метки должны быть уникальными во всех файлах проекта.

Локальные метки должны быть уникальными в том файле, в котором они определены.

При обнаружении повторных глобальных меток в разных файлах проекта или в одном файле проекта метод

`load_project` заканчивается генерацией ошибки.

При обнаружении повторных локальных меток в одном файле проекта метод `load_project` заканчивается генерацией ошибки.

5.12 Пользовательские функции в Open Basic.

Open Basic имеет возможность расширения системы команд путем подключения пользовательских функций к исполняющей системе Open Basic.

Параметры пользовательских функций позволяют определить тип и порядок следования аргументов в вызове во время исполнения программы.

Пользовательские функции подключаются к исполняющей системе Open Basic под Basic-именами. Basic-имена пользовательских функций не обязательно должны совпадать с именами пользовательских функций в C++. Однако рекомендуется, чтобы Basic-имя пользовательской функции совпадало с именами пользовательских функций в C++. В дальнейших версиях Open Basic планируется генерация C++ кода из кода *.bas-программ. Если Basic-имя пользовательских функций в проекте будет совпадать с именами пользовательских функций в C++, то это позволит автоматизировать процесс генерации C++ кода.

Каждая пользовательская функция подключается под своим Basic-именем. После подключения к исполняющей системе Open Basic пользовательскую функцию можно вызывать в тексте *.bas-программы по Basic-имени. Можно передавать пользовательским функциям параметры и получать от пользовательских функций результаты. Можно вызывать пользовательские функции без параметров.

Пользовательские функции могут быть написаны на C/C++, ассемблере или других языках.

Каждая пользовательская функция в Open Basic имеет 2 имени:

1. C++ имя пользовательской функции в составе проекта, по которому пользовательскую функцию можно вызывать из C++ программы.
2. Basic-имя функции, по которому пользовательскую функцию можно вызывать из *.bas-программы.

Первое имя пользовательские функции получают при их написании на языке C++.

Второе имя пользовательские функции получают при их подключения к исполняющей системе Open Basic с помощью метода `setfun`.

Пользовательская функция может иметь один из трех прототипов:

1. Функция, возвращающая значение с плавающей точкой `ob_type_flo`.
2. Функция, возвращающая значение с фиксированной точкой `ob_type_int`.
3. Функция, возвращающая строку `ob_type_char*`.
4. Функция, возвращающая строку `ob_type_standartstring`.

Начиная с версии 1.94 введен новый тип пользовательской функции. Это пользовательская функция, возвращающая строку `ob_type_standartstring`. Для версии Open Basic без поддержки `wchar_t` `ob_type_standartstring` эквивалентен стандартному типу C++ `string`. Для версии поддержки `wchar_t` `ob_type_standartstring` эквивалентен стандартному типу C++ `wstring`. Версия Open Basic 1.94 не имеет поддержки `wchar_t`.

Начиная с версии 1.94 пользовательская функция, возвращающая строку `ob_type_char*`, признана устаревшей и не рекомендуется к использованию. Вместо нее рекомендуется использовать пользовательскую функцию, возвращающую строку `ob_type_standartstring`.

Чтобы создать пользовательскую функцию и подключить ее к исполняющей системе Open Basic необходимо:

1. Выбрать тип возвращаемого значения для пользовательской функции.
2. Выбрать C++ имя пользовательской функции.
3. Написать пользовательскую функцию по одному из трех прототипов.
4. Выбрать Basic-имя пользовательской функции.
5. Подключить пользовательскую функцию к исполняющей системе Open Basic с помощью метода `setfun` используя Basic-имя и C++ имя в качестве параметров.

После этого можно использовать Basic-имя пользовательской функции в *.bas-программе.

Пользовательские функции всегда глобальные.

Имена пользовательских функций не должны повторяться.

Если под одним и тем же именем будут подключены к исполняющей системе Open Basic несколько пользовательских функций, то из *.bas-программы будет вызываться последняя подключенная.

Есть возможность удалить пользовательскую функцию из исполняющей системы Open Basic с помощью метода delfun.

5.12.1 Прототипы для пользовательской функции.

Пользовательская функция может иметь один из трех прототипов:

1. Функция, возвращающая значение с плавающей точкой, имеет прототип следующего вида:

```
ob_type_flo name_flo(
ob_obasic* basic_ptr,
const ob_type_char* parstring,
const ob_type_parnum *descrf,
const ob_type_parnum *descri,
const ob_type_parnum *descrc,
const ob_type_flo* parf,
const ob_type_int* pari,
const ob_type_char* parc
);
```

2. Функция, возвращающая значение с фиксированной точкой, имеет прототип следующего вида:

```
ob_type_int name_int(
ob_obasic* basic_ptr,
const ob_type_char* parstring,
const ob_type_parnum *descrf,
const ob_type_parnum *descri,
const ob_type_parnum *descrc,
const ob_type_flo* parf,
const ob_type_int* pari,
const ob_type_char* parc
);
```

3. Функция, возвращающая строку ob_type_char*, имеет прототип следующего вида:

```
ob_type_char* name_char(
ob_obasic* basic_ptr,
const ob_type_char* parstring,
const ob_type_parnum *descrf,
const ob_type_parnum *descri,
const ob_type_parnum *descrc,
const ob_type_flo* parf,
const ob_type_int* pari,
const ob_type_char* parc
);
```

4. Функция, возвращающая строку ob_type_standartstring, имеет прототип следующего вида:

```
ob_type_standartstring name_char(
ob_obasic* basic_ptr,
const ob_type_char* parstring,
const ob_type_parnum *descrf,
const ob_type_parnum *descri,
const ob_type_parnum *descrc,
```

```
const ob_type_flo* parf,
const ob_type_int* pari,
const ob_type_char* parc
);
```

Эти прототипы различаются только типом возвращаемого значения.

Начиная с версии 1.94 пользовательская функция, возвращающая строку ob_type_char*, признана устаревшей и не рекомендуется к использованию. Вместо нее рекомендуется использовать пользовательскую функцию, возвращающую строку ob_type_standartstring.

В файле ob.h содержится макрос OB_DECLARE_USER_FUNCTION(name,typeret), который можно использовать для объявления пользовательских функций.

Параметр name - это имя функции в C++, параметр typeret - это тип возвращаемого значения.

Пример:

Обявление пользовательской функции с помощью макроса OB_DECLARE_USER_FUNCTION. C++ имя пользователя функции myfun1. Тип возвращаемого значения - ob_type_flo.

```
OB_DECLARE_USER_FUNCTION(myfun1,ob_type_flo);
```

Пример:

Определение пользовательской функции с помощью макроса OB_DECLARE_USER_FUNCTION. C++ имя пользователя функции myfun2. Тип возвращаемого значения - ob_type_int.

```
OB_DECLARE_USER_FUNCTION(myfun2,ob_type_int) {
return 365;
}
```

Пример:

Определение пользовательской функции с помощью макроса OB_DECLARE_USER_FUNCTION. C++ имя пользователя функции myfun3. Тип возвращаемого значения - ob_type_char*.

```
OB_DECLARE_USER_FUNCTION(myfun3,ob_type_char*) {
return "Hello world";
}
```

5.12.2 Параметры пользовательских функций.

Интерфейс пользовательских функций Open Basic разработан для того, чтобы обеспечить возможность контроля фактических параметров в вызове на этапе исполнения программы.

Набор параметров пользовательских функций содержит две группы массивов.

Первая группа массивов это три массива описаний параметров descrf, descri, descrc. Массивы descrf, descri, descrc содержат информацию о типах, количестве и порядке следования фактических параметров в вызове пользовательской функции.

Вторая группа массивов это три массива значений параметров parf, pari, parc. Массивы parf, pari, parc содержат значения фактических параметров в вызове пользовательской функции.

Назначение и структура массивов descrf, descri, descrc и parf, pari, parc подробнее описана в следующем разделе.

5.12.3 Более подробное описание параметров пользовательских функций.

Существуют три типа пользовательских функций. Все они имеют одинаковые параметры и разный тип возвращаемого результата. Рассмотрим параметры пользовательских функций на примере функции, которая возвращает значение с плавающей точкой.

```
ob_type_flo name_flo(  
ob_obasic* basic_ptr,  
const ob_type_char* parstring,  
const ob_type_parnum *descrf,  
const ob_type_parnum *descri,  
const ob_type_parnum *descrc,  
const ob_type_flo* parf,  
const ob_type_int* pari,  
const ob_type_char* parc  
) ;
```

Параметры пользовательских функций:

basic_ptr	указатель на экземпляр интерпретатора ob_obasic, к которому подключена функция. Используется для доступа к переменным программы с помощью методов ob_obasic
parstring	строковые представления параметров
descrf, descri descrc	три массива описания параметров
parf, pari, parc	три массива значений параметров

Имя массива parstring образовано от слов par[ameters] string.

Имя массива descrf образовано от слов descr[iption] f[loat].

Имя массива descri образовано от слов descr[iption] i[nt].

Имя массива descrc образовано от слов descr[iption] c[har].

Имя массива parf образовано от слов par[ameters] f[loat].

Имя массива pari образовано от слов par[ameters] i[nt].

Имя массива parc образовано от слов par[ameters] c[har].

5.12.3.1 Структура параметра parstring.

Параметр parstring содержит все параметры текущего вызова пользовательской функции в виде строк.

Пример:

Если в качестве параметров функции USER_FUN1 в ее вызове указано USER_FUN1(1.123,a_a%,1+2), то в массиве parstring будут находиться следующие строки: "1.123","a_a%","1+2".

Эти строки будут лежать подряд, каждая строка будет заканчиваться нулевым байтом.

5.12.3.2 Структура массива descrf (массивы descri и descrc имеют аналогичную структуру).

Нулевой элемент массива descrf[0] содержит общее число параметров с плавающей точкой в текущем вызове. Остальные элементы массива descrf это порядковые номера параметров с плавающей точкой в текущем вызове. Порядковые номера фактических параметров в массиве descrf считаются с 1.

Пример:

a_a%	целая переменная
1.123	константа с плавающей точкой
1+2	целое выражение

Если в качестве параметров функции USER_FUN1 в ее вызове указано USER_FUN1(1.123,a_a%,1+2), то:

1. В массиве descrf будут находиться числа: 1,1.
2. В массиве descri будут находиться числа: 2,2,3.
3. В массиве descrc будет находиться число: 0.

Пример:

"str1"	строковая переменная
"str2"	строковая переменная
"str3"	строковая переменная
1.1	константа с плавающей точкой
1.2	константа с плавающей точкой
1.3	константа с плавающей точкой
1.4	константа с плавающей точкой

Если в качестве параметров функции USER_FUN1 в ее вызове указано USER_FUN1("str1","str2"+"str3",1.1,1.2,1.3,1.4), то:

1. В массиве descrf будут находиться числа: 4,3,4,5,6.
2. В массиве descri будет находиться число: 0.
3. В массиве descrc будут находиться числа: 2,1,2.

5.12.3.3 Структура массива parf (массивы pari и parc имеют аналогичную структуру).

Существуют три массива значений параметров:

const ob_type_flo* parf	массив значений для параметров с плавающей точкой
const ob_type_int* pari	массив значений для параметров с фиксированной точкой
const ob_type_char* parc	массив значений для строковых параметров

Массивы parf, pari, parc это массивы, описывающие значения всех параметров соответствующих типов, переданных пользовательской функции в текущем вызове из *.bas-программы.

В массиве parc строки, как и в параметре parstring, отделяются нулевыми байтами.

Пример:

a_a%	целая переменная
[a_a%]	значение переменной с именем a_a%
1.123	константа с плавающей точкой
1+2	целое выражение

Если в качестве параметров функции USER_FUN1 в ее вызове указано USER_FUN1(1.123,a_a%,1+2), то:

1. В массиве parf будет находиться число: 1.123.
2. В массиве pari будут находиться числа: [a_a%],3.

3. В массиве parc не будет значений.

Пример:

"str1"	строковая переменная
"str2"	строковая переменная
"str3"	строковая переменная
1.1	константа с плавающей точкой
1.2	константа с плавающей точкой
1.3	константа с плавающей точкой
1.4	константа с плавающей точкой

Если в качестве параметров функции USER_FUN1 в ее вызове указано USER_FUN1("str1","str2"+"str3",1.1,1.2,1.3,1.4), то:

1. в массиве parf будут находиться числа: 1.1,1.2,1.3,1.4.
2. в массиве pari не будет значений.
3. в массиве parc будут находиться следующие строки: "str1","str2str3".

Максимальное число параметров в пользовательской функции определяется константой ob_maxnumpar в файле ob.h. Для Open Basic версии 1.94 ob_maxnumpar=64;.

5.12.3.4 Использование параметров пользовательских функций.

Используя массивы descrf, descri, descrc и массивы parf,pari,parc пользователь может организовать контроль типов и контроль порядка следования параметров в текущем вызове пользовательской функции. Анализ массивов descrf, descri, descrc дает полную информацию о типах, количестве и порядке следования параметров в текущем вызове пользовательской функции.

Пример:

В пользовательскую функцию, вычисляющую синус, передана в качестве параметра строковая переменная. При этом массивы descrf, descri и descrc будут содержать значения:

```
descrf[0]=0
descri[0]=0
descrc[0]=1
```

Анализируя информацию в массивах descrf, descri и descrc, пользователь может совершить нужные ему действия, например:

1. Генерировать пользовательское исключение.
2. Подставить аргумент по умолчанию, например 0.
3. Выполнить останов программы с печатью предупреждения.
4. Попытаться преобразовать строку в число с помощью atof.

Для облегчения доступа к строковым данным Open Basic предоставляет функцию ob_getstringparam:

```
const ob_type_char* ob_getstringparam(const ob_type_parnum *descrc,const ob_type_char* parc,const ob_type_parnum i);
```

Параметры функции ob_getstringparam:

descrc	массив описания строковых параметров
parc	массив значений строковых параметров
i	номер строки, переданной в параметрах (нумерация с нуля)

С помощью функции ob_getstringparam можно получить доступ к i-й строке, записанной в строковые параметры или в имена пользовательской функции. Если i больше или равно, чем descrc[0], то функция ob_getstringparam возвращает нулевой указатель. Если descrc[0] равно нулю, то функция ob_getstringparam возвращает нулевой указатель.

Функция ob_getstringparam не является методом класса ob_obasic.

5.12.4 Выбор Basic-имени пользовательской функции.

Basic-имя пользовательской функции должно отличаться от имен операторов, имен переменных, имен массивов и имен других пользовательских функций *.bas-программы.

5.13 Подключение пользовательской функции к исполняющей системе Open Basic (общие сведения).

Подключение пользовательской функции к исполняющей системе Open Basic производится с помощью четырех методов ob_obasic::setfun.

Прототипы методов setfun:

```
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_flofun f);  
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_intfun f);  
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_charfun f,ob_type_del dt);.  
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_stringfun f);.
```

Начиная с версии 1.94 пользовательская функция ob_type_charfun, возвращающая строку ob_type_char*, признана устаревшей и не рекомендуется к использованию. Вместо нее рекомендуется использовать пользовательскую функцию ob_type_stringfun, возвращающую строку ob_type_standartstring.

Параметры методов setfun:

name	Basic-имя пользовательской функции
f	указатель на пользовательскую функцию
dt	тип размещения размещения в памяти возвращаемого значения (только для функций, возвращающих строку)

Пример:

К экземпляру интерпретатора подключается функция userfun1. Функция userfun1 возвращает значение с плавающей точкой. Функция userfun1 печатает сообщение "Hello world" в стандартный поток вывода и возвращает значение 3.1416. При подключении к экземпляру интерпретатора функция userfun1 получает Basic-имя TEST_FUN1, поэтому в *.bas-программах функцию userfun1 можно вызывать по имени TEST_FUN1.

Создание функции userfun1 с помощью макроса OB_DECLARE_USER_FUNCTION.

```
using namespace ob_charspace;  
  
OB_DECLARE_USER_FUNCTION(userfun1,ob_type_flo){  
cout<<endl<<"Hello world";  
return (ob_type_flo)3.1416;  
}
```

Создание экземпляра интерпретатора и подключение функции userfun1 с помощью метода setfun.

```
void main() {
```

```

ob_obasic onebasic;//создается экземпляр интерпретатора с именем onebasic
onebasic.setfun("TEST_FUN1",userfun1);//функция userfun1 подключается к экземпляру интерпретатора под
Basic-именем TEST_FUN1
ifstream inonebasicf("EXAMPLE.BAS",ios::binary);//открывается файл EXAMPLE.BAS
onebasic.clear_project();//очищается проект
onebasic.load_project(&inonebasicf,0);//файл EXAMPLE.BAS загружается в интерпретатор
onebasic.run();//запускается *.bas-программа
}

```

Для функции, возвращающей тип ob_type_char* есть отличие в порядке подключения. Для функции, возвращающей строковый тип возможно два варианта размещения в памяти возвращаемого строкового значения:

1. Размещение возвращаемого строкового значения в куче оператором new[].
2. Размещение возвращаемого строкового значения в статической памяти.

В первом случае пользовательская функция подключается с параметром dt=OB_DELETE. После окончания работы такой функции Open Basic освободит память оператором delete[]. Оператор new[] в пользовательской функции должен быть совместим с оператором delete[] в Open Basic. В пользовательской функции должен быть использован именно оператор new[], а не оператор new, так как освобождение памяти в Open Basic производится с помощью оператора delete[], а не оператора delete.

Во втором случае пользовательская функция подключается с параметром dt=OB_NODELETE. После окончания работы такой функции Open Basic не будет освобождать память оператором delete[].

Пример:

В примере создается экземпляр интерпретатора, открывается файл с именем EXAMPLE.BAS и загружается в интерпретатор.

После этого к исполняющей системе подключаются четыре функции TEST_FUN1, TEST_FUN2, TEST_FUN3, TEST_FUN4.

1. Функция TEST_FUN1 печатает список своих параметров с плавающей точкой и возвращает значение с плавающей точкой, равное сумме своих параметров с плавающей точкой.
2. Функция TEST_FUN2 печатает список своих целых параметров и возвращает целое значение равное сумме своих параметров с фиксированной точкой.
3. Функция TEST_FUN3 печатает свой первый строковый параметр и возвращает строку "This is string".
Функция TEST_FUN3 располагает возвращаемое значение в куче оператором new[].
4. Функция TEST_FUN4 печатает свой первый строковый параметр и возвращает строку "This is string".
Функция TEST_FUN4 располагает возвращаемое значение в статической памяти.

Все функции контролируют правильность типов своих параметров. В случае отсутствия параметров нужного типа все функции печатают сообщения.

```

#include <ob.h>
char* s="This is string";
OB_DECLARE_USER_FUNCTION(userfun1,ob_type_flo) {
ob_type_flo summ=0;
ob_type_parnum i;
if(descrf[0]==0) cout<<endl<<"Not float parameters";
for(i=0;i!=descrf[0];i++) {
summ+=parf[i];
cout<<endl<<"parameters["<<i<<"]="<<parf[i];
}
return summ;
}

```

```

}

OB_DECLARE_USER_FUNCTION(userfun2,ob_type_int) {
    ob_type_int summ=0;
    ob_type_parnum i;

    if(descri[0]==0) cout<<endl<<"Not int parameters";

    for(i=0;i!=descri[0];i++) {
        summ+=pari[i];
        cout<<endl<<"parameters["<<i<<"] ="<<pari[i];
    }

    return summ;
}

OB_DECLARE_USER_FUNCTION(userfun3,char*) {
    if(descrc[0]==0) cout<<endl<<"Not string parameters";

    cout<<endl<<parc;
    char* p=new char[strlen(s)+1];
    strcpy(p,s);

    return p;
}

OB_DECLARE_USER_FUNCTION(userfun4,char*) {
    if(descrc[0]==0) cout<<endl<<"Not string parameters";
    cout<<endl<<parc;

    return s;
}

void main() {

    ob_obasic onebasic;//создается экземпляр интерпретатора с именем onebasic

    onebasic.setfun("TEST_FUN1",userfun1);//подключается функция TEST_FUN1
    onebasic.setfun("TEST_FUN2",userfun2);//подключается функция TEST_FUN2
    onebasic.setfun("TEST_FUN3",userfun3,OB_DELETE);//подключается TEST_FUN3
    onebasic.setfun("TEST_FUN4",userfun4,OB_NODELETE);//подключается TEST_FUN4

    ifstream inonebasicf("EXAMPLE.BAS",ios::binary);//открывается файл EXAMPLE.BAS

    onebasic.clear_project();//очищается проект
    onebasic.load_project(&inonebasicf,0);//файл EXAMPLE.BAS загружается в интерпретатор

    onebasic.run();//запускается *.bas-программа
}

```

При обнаружении в тексте *.bas-программы имени подключенной функции исполняющая система Open Basic производит следующие действия:

1. Вычисляет все аргументы в текущем вызове *.bas-программы.
2. Заполняет массивы descrf, descri и descrc.
3. Заполняет массивы parf, pari, parc.
4. Заполняет параметр parstring.
5. Передает управление пользовательской функции.

Пользовательская функция должна контролировать типы, количество и порядок следования параметров в текущем вызове.

5.14 Методы и перечисления класса *ob_obasic* для подключения и отключения пользовательских функций.

5.14.1 Перечисление ob_type_del.

Перечисление

```
enum ob_type_del{OB_DELETE,OB_NODELETE};
```

определяет тип размещения в памяти возвращаемого пользовательской функцией значения.

Перечисление enum ob_type_del используется в методе setfun чтобы подключить пользовательские функции, возвращающие тип ob_type_char*.

При dt=OB_DELETE возвращаемое значение располагается в свободной памяти оператором new[]. После окончания работы пользовательской функции возвращаемое значение будет удалено оператором delete[]. Оператор new[] в пользовательской функции должен быть совместим с оператором delete[] в Open Basic. В пользовательской функции должен быть использован именно оператор new[], а не оператор new, так как освобождение памяти в Open Basic производится с помощью оператора delete[], а не оператора delete.

При dt=OB_NODELETE возвращаемое значение не будет удалено оператором delete[].

Перечисление ob_type_del не является членом класса ob_obasic.

ВНИМАНИЕ: Неправильное употребление параметра ob_type_del ведет к краху программы.

5.14.2 Методы ob_obasic::setfun.

Методы

```
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_flofun f);
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_intfun f);
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_charfun f,ob_type_del dt);
bool ob_obasic::setfun(ob_type_char* name,ob_type_stringfun f);.
```

подключают пользовательские функции к исполняющей системе Open Basic.

Начиная с версии 1.94 пользовательская функция ob_type_charfun, возвращающая строку ob_type_char*, признана устаревшей и не рекомендуется к использованию. Вместо нее рекомендуется использовать пользовательскую функцию ob_type_stringfun, возвращающую строку ob_type_standartstring.

Параметры:

name	Basic-имя пользовательской функции
f	указатель на пользовательскую функцию
dt	тип размещения размещения в памяти возвращаемого значения (только для функций, возвращающих строку)

Если функция с именем name еще не подключена к исполняющей системе Open Basic, метод подключает функцию с именем name и возвращает false.

Если функция с именем name уже подключена к исполняющей системе Open Basic, метод заменяет функцию с именем name на новую функцию и возвращает true.

Типы ob_type_flofun, ob_type_intfun, ob_type_charfun, ob_type_stringfun это указатели на функции, описанные в ob.h. Пользовательские функции в Open Basic отличаются типом возвращаемого значения.

5.14.3 Метод ob_obasic::checkfun.

Метод

```
bool ob_obasic::checkfun(ob_type_char* name);
```

проверяет наличие пользовательской функции в Open Basic.

Параметры:

name	Basic-имя пользовательской функции
------	------------------------------------

Метод checkfun возвращает значение true, если функция с именем name уже подключена к экземпляру интерпретатора Open Basic.

Метод checkfun возвращает значение false, если функция с именем name еще не подключена к экземпляру интерпретатора Open Basic.

5.14.4 Метод ob_obasic::delfun.

Метод

```
bool ob_obasic::delfun(ob_type_char* name);
```

отключает пользовательскую функцию от Open Basic.

Параметры:

name	Basic-имя пользовательской функции
------	------------------------------------

Метод delfun возвращает значение true, если функция успешно отключена от экземпляра интерпретатора Open Basic.
Метод delfun возвращает значение false, если такой функции не существует в экземпляре интерпретатора Open Basic.

5.15 Доступ из пользовательской функции к данным *.bas-программы. Общие сведения.

Пользовательская функция может принять параметры из *.bas-программы.

Пользовательская функция может передать в *.bas-программу выходное значение.

Пользовательская функция имеет доступ к локальным и глобальным переменным и массивам *.bas-программы по чтению и записи.

Если в *.bas-программе используется переменная или массив, то пользовательская функция может считывать и записывать эту переменную и элементы массива.

Пользовательская функция имеет средства проверки наличия переменной с заданным именем в программе.

Пользовательская функция имеет средства создания переменных с заданным именем в таблице переменных *.bas-программы.

Все возможности по доступу к данным *.bas-программы реализуются с использованием методов класса ob_obasic.

Методы класса ob_obasic для доступа к локальным и глобальным переменным и локальным и глобальным массивам можно разделить на две группы.

К первой группе относятся собственно методы для доступа к данным.
В первой группе 12 методов:

```
ob_type_ident typevar(ob_type_char* name,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).  
ob_type_ident typearray(ob_type_char* name,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).  
void createvar(ob_type_char* name,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).  
void createarray(ob_type_char* name,ob_type_arraydimension kr,ob_type_arraysize* as,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).  
ob_type_ident strlenvar(ob_type_char* name,ob_type_stringsize* len,ob_type_arraysize*  
as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).  
bool writevar(ob_type_char* name,ob_type_flo val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).  
bool writevar(ob_type_char* name,ob_type_int val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).  
bool writevar(ob_type_char* name,ob_type_char* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).  
bool readvar(ob_type_char* name,ob_type_flo* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).  
bool readvar(ob_type_char* name,ob_type_int* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).  
const ob_type_arraysize* getarraysize(ob_type_char* name,ob_type_arraydimension* kr,ob_type_istreamcommon*  
i=OB_NULL).
```

Ко второй группе относятся вспомогательные методы, которые обеспечивают информацией методы первой группы.
Во второй группе 2 метода:

```
ob_type_istreamcommon* get_current_input_stream().  
bool local_name_detect(ob_type_char* name).
```

Параметр name во всех методах первой группы это имя переменной или массива Open Basic.

Параметр ob_type_istreamcommon во всех методах первой группы это указатель на поток при доступе к локальной переменной.

Правила обслуживания локальных и глобальных переменных в методах первой группы:

1. Вначале анализируется имя name на локальность или глобальность. Если имя name глобальное, то поиск осуществляется в таблицах глобальных переменных и массивов независимо от значения параметра ob_type_istreamcommon.
2. Если имя name локальное, то поиск осуществляется в таблицах локальных переменных и массивов, которые принадлежат потоку (файлу) указанному в параметре ob_type_istreamcommon.
3. Если имя name локальное, и параметр ob_type_istreamcommon равен нулю, то поиск всегда заканчивается неудачно.

Для правильного применения методов доступа нужно реализовать следующий алгоритм:

1. Получить указатель на текущий поток методом get_current_input_stream().
2. Вызвать метод доступа с полученным потоком в качестве параметра i.

Такой алгоритм гарантирует, что поиск локального и глобального имени будет выполнен правильно.

Метод local_name_detect(ob_type_char* name) позволяет определить локальность или глобальность имени.

Если нужно выполнить поиск локального имени в потоке, который не является текущим, то указатель на поток нужно получать из внешней (по отношению к интерпретатору) процедуры.

Подробнее параметры методов доступа к переменным и массивам описаны в следующих пунктах.

5.16 Методы и перечисления класса *ob_obasic* для доступа к данным Open Basic из пользовательских функций.

Методы этого раздела запускаются обычно в пользовательских функциях, поэтому в примерах они запускаются с помощью указателя *ob_obasic** *basic_ptr*.

Имя *basic_ptr* имеет указатель на экземпляр интерпретатора Open Basic во всех пользовательских функциях, если определять пользовательские функции с помощью макроса OB_DECLARE_USER_FUNCTION.

В общем случае методы этого раздела могут запускаться в любом месте C++ программы, в которой используется интерпретатор. Например, после останова *.bas-программы с помощью точки останова, можно распечатать значения переменных и массивов.

С помощью методов и перечислений этого раздела можно перед началом работы программы создавать и инициализировать переменные и массивы.

5.16.1 Методы и перечисления класса *ob_obasic* для определения типа переменных и массивов Open Basic.

5.16.1.1 Перечисление *ob_type_ident*.

Перечисление

```
enum ob_type_ident{OB_IDENTFLO,OB_IDENTINT,OB_IDENTSTR,OB_NOIDENT};
```

определяет тип переменной или массива.

Перечисление *ob_type_ident* используется в методах *typevar* и *typearray* чтобы определить тип переменной и массива.

OB_IDENTFLO	означает, что переменная имеет тип с плавающей точкой
OB_IDENTINT	означает, что переменная имеет целый тип
OB_IDENTSTR	означает, что переменная имеет строковый тип
OB_NOIDENT	означает, что переменная с указанным именем не обнаружена

Перечисление *ob_type_ident* не является членом класса *ob_obasic*.

5.16.1.2 Метод *ob_obasic::typevar*.

Метод

```
ob_type_ident ob_obasic::typevar(ob_type_char* name,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL);
```

возвращает тип переменной с именем *name*.

Параметры:

name	имя Basic-переменной
i	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных переменных указатель на поток может быть равен нулю)

возвращаемое значение:

OB_IDENTFLO	означает, что переменная имеет тип с плавающей точкой
OB_IDENTINT	означает, что переменная имеет целый тип
OB_IDENTSTR	означает, что переменная имеет строковый тип
OB_NOIDENT	означает, что переменная с указанным именем не обнаружена

5.16.1.3 Метод *ob_obasic::typearray*.

Метод

```
ob_type_ident ob_obasic::typearray(ob_type_char* name, ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL);
```

возвращает тип массива с именем name.

Параметры:

name	name - имя Basic-массива
i	указатель на поток, в котором ищется массив (для глобальных массивов указатель на поток может быть равен нулю)

возвращаемое значение:

OB_IDENTFLO	означает, что массив имеет тип с плавающей точкой
OB_IDENTINT	означает, что массив имеет целый тип
OB_IDENTSTR	означает, что массив имеет строковый тип
OB_NOIDENT	означает, что массив с указанным именем не обнаружен

Пример:

```
DIM array1%(10,10), array2$(10,10), array3(10,10)  
a%=10  
b$="string example"  
c=101.4
```

В примере определены глобальные переменные и глобальные массивы. Доступ к ним осуществляется следующим образом:

```
ob_type_ident ident;  
  
ident=basic_ptr->typevar("a%");//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTINT  
ident=basic_ptr->typevar("b$");//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTSTR  
ident=basic_ptr->typevar("c"); //после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTFLO  
  
ident=basic_ptr->typearray("array1%");//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTINT
```

```
ident=basic_ptr->typearray("array2$");//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTSTR  
ident=basic_ptr->typearray("array3"); //после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTFLO
```

Где basic_ptr это первый параметр в пользовательских функциях, указатель на экземпляр интерпретатора.

В примере *.bas-программы нет переменной с именем VAR и массива с именем ARR.

Поэтому применение методов typevar и typearray даст следующие результаты:

```
ident=basic_ptr->typevar("VAR");//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_NOIDENT  
ident=basic_ptr->typearray("ARR");//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_NOIDENT
```

Для доступа к локальным переменным и локальным массивам нужно указывать указатель на поток, в котором определена локальная переменная и локальный массив.

Пример:

```
DIM _array1%(10,10), _array2$(10,10), _array3(10,10)  
  
_a%=10  
_b$="string example"  
_c=101.4
```

В примере определены локальные переменные и локальные массивы. Доступ к ним осуществляется следующим образом:

```
ob_type_istreamcommon* stream_ptr=basic_ptr->get_current_input_stream();  
  
ob_type_ident ident;  
  
ident=basic_ptr->typevar("_a%",stream_ptr);//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTINT  
ident=basic_ptr->typevar("_b$",stream_ptr);//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTSTR  
ident=basic_ptr->typevar("_c",stream_ptr); //после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTFLO  
  
ident=basic_ptr->typearray("_array1%",stream_ptr);//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTINT  
ident=basic_ptr->typearray("_array2$",stream_ptr);//после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTSTR  
ident=basic_ptr->typearray("_array3",stream_ptr); //после выполнения этой строки ident имеет значение OB_IDENTFLO
```

Если переменные определены не в текущем выполняемом интерпретатором потоке, то указатель на поток нельзя получить с помощью метода get_current_input_stream. В этом случае указатель на поток нужно передавать через внешние по отношению к интерпретатору процедуры.

5.16.2 Методы класса ob_obasic для определения длины строковых переменных и элементов строковых массивов Open Basic.

Метод

```
ob_type_ident strlenvar(ob_type_char* name,ob_type_stringsize* len,ob_type_arraysize*  
as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).
```

определяет тип переменной и длину переменной или элемента массива с именем name.

Параметры:

name	имя Basic-переменной или Basic-массива
*len	выходной параметр. Для строковых переменных содержит длину строки без завершающего нуля. Для переменных с плавающей точкой и целых содержит sizeof(ob_type_float) и sizeof(ob_type_int) соответственно
*as	индексы текущего элемента массива в случае если name имя массива
i	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных переменных и глобальных массивов указатель на поток может быть равен нулю)

Для переменных с плавающей точкой и целых результат работы метода strlenvar зависит от платформы, на которой транслируется интерпретатор Open Basic и от типов переменных в Open Basic. Например, для платформы x86-32 sizeof(float) будет равен 4 и sizeof(int) тоже будет равен 4 .

Метод strlenvar можно вызывать для Basic-переменных или элементов Basic-массивов. Если параметр as равен нулю, то имя name ищется в таблице переменных. Если параметр as не равен нулю, то имя name ищется в таблице массивов.

Метод strlenvar возвращает OB_NOIDENT в случае ошибки задания имени (например, если имя начинается не с буквы или является именем не созданного на момент вызова метода массива или переменная не существует).

При нормальном завершении метод strlenvar возвращает тип переменной.

Параметр *len для строковых переменных содержит длину строки без завершающего нуля.

Параметр *len для переменных с плавающей точкой содержит sizeof(ob_type_float).

Параметр *len для переменных с фиксированной точкой содержит sizeof(ob_type_int).

Пример:

Вызов метода strlenvar для элемента массива с указанием текущих индексов в параметре *as.

Если есть *.bas-программа:

```
DIM array2$(10,10)
array2$(5,5)="array string example"
```

после выполнения этого участка кода в пользовательских функциях, подключенных к интерпретатору, применение метода strlenvar даст следующие результаты:

```
ob_type_stringsize len;
ob_type_ident ident;
ob_type_arraysize as[]={5,5};
ident=basic_ptr->strlenvar("array2$",&len,as); //ident==OB_IDENTSTR len==20
```

Пример:

Вызов метода strlenvar для локальных переменных.

Если есть *.bas-программа:

```
_a%=10
_b$="string example"
_c=101.4
```

после выполнения этого участка кода в пользовательских функциях, подключенных к интерпретатору применение метода strlenvar даст следующие результаты:

```
ob_type_istreamcommon* stream_ptr= basic_ptr->get_current_input_stream();
```

```

ob_type_ident ident;
ob_type_stringsize len;

ident=basic_ptr->strlena("a%",&len,0,stream_ptr); // ident==OB_IDENTINT len==4
ident=basic_ptr->strlena("b$",&len,0,stream_ptr); // ident==OB_IDENTSTR len==14
ident=basic_ptr->strlena("_c",&len,0,stream_ptr); // ident==OB_IDENTFLO len==4

```

5.16.3 Методы класса ob_obasic для определения размеров массивов OpenBasic.

Метод

```

const ob_type_arraysize* getarraysize(ob_type_char* name,ob_type_arraydimension* kr,ob_type_istreamcommon*
i=OB_NULL).

```

возвращает количество измерений массива и размер каждого измерения.

Параметры:

name	имя массива
*kr	выходной параметр количество измерений массива (заполняется методом getarraysize)
i	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных массивов указатель на поток может быть равен нулю)

Возвращаемый параметр - массив размеров каждого измерения. Массив размеров каждого измерения создается при описании массива оператором DIM. Этот параметр представляет собой внутренний буфер Open Basic и должен только читаться.

ВНИМАНИЕ! Изменение возвращаемого массива приведет к краху программы.

Пример:

Применение метода getarraysize для глобального массива.

```
DIM Array_1(10,11,12).
```

```

const ob_type_arraysize *sr;
ob_type_arraydimension kr;

```

```
sr=basic_ptr->getarraysize("Array_1",&kr);
```

После выполнения этого C++ кода kr=3, а указатель sr указывает на массив {10,11,12}.

Пример:

Применение метода getarraysize для локального массива.

```
DIM _Array_1(10,11,12).
```

```

ob_type_istreamcommon* stream_ptr= basic_ptr->get_current_input_stream();

```

```

const ob_type_arraysize *sr;
ob_type_arraydimension kr;

```

```
sr=basic_ptr->getarraysize("_Array_1",&kr,stream_ptr);
```

После выполнения этого C++ кода getarraysize kr=3, а указатель sr указывает на массив {10,11,12}.

5.16.4 Методы класса ob_obasic для записи переменных Open Basic.

Методы

```
bool writevar(ob_type_char* name,ob_type_flo val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).  
bool writevar(ob_type_char* name,ob_type_int val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).  
bool writevar(ob_type_char* name,ob_type_char* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL).
```

осуществляют запись значения в переменную с указанным именем или в элемент массива с указанным именем.

Методы readvar переопределены для разных типов второго аргумента.

Параметры:

name	имя Basic-переменной или Basic-массива
val	значения, записываемые в переменные или элементы массива
*as	индексы текущего элемента массива в случае если name имя массива
i	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных переменных и глобальных массивов указатель на поток может быть равен нулю)

Методы writevar можно вызывать для Basic-переменных или элементов Basic-массивов. Если параметр as равен нулю, то имя name ищется в таблице переменных. Если параметр as не равен нулю, то имя name ищется в таблице массивов.

Методы writevar записывают переменную с именем name в таблицу переменных и присваивают ей значение val. Если переменная с именем name не существует, то она создается. При создании переменной производится проверка на тип имени, то есть создается переменная соответствующая типу имени.

Если тип присваиваемого значения не соответствует типу имени (например при попытке создать переменную целого типа со вторым аргументом ob_type_char* val), то метод генерирует исключение.

Если метод writevar обращается к массиву который не существует, то массив не создается. Массив нужно создавать либо оператором DIM, либо методом createarray.

Методы writevar возвращают false в случае ошибки задания имени, например если оно начинается не с буквы или является именем не описанного на момент использования массива. При нормальном завершении методы возвращают true.

Пример:

Чтобы в пользовательской функции присвоить локальной переменной _VAR значение 10.4, нужно написать следующий код:

```
ob_type_istreamcommon* stream_ptr=basic_ptr->get_current_input_stream();  
if(basic_ptr->writevar("_VAR",10.4,0,stream_ptr)==false) cout<<endl<<"error in writevar";
```

Пример:

Чтобы в пользовательской функции присвоить третьему элементу локального строкового массива `_array_string$(10)` строковое значение "Hello world", нужно написать следующий код:

```
ob_type_istreamcommon* stream_ptr=basic_ptr->get_current_input_stream();
ob_type_arraysize as[]={3};

if(basic_ptr->writevar("_array_string$","Hello world",as,stream_ptr)==false) cout<<endl<<"error in
writevar";
```

В этом примере параметр `as` не равен нулю так как индекс элемента массива указан в нем в имени `name`, а в параметре `as`. Заметьте, что локальный строковый массив `_array_string$(10)` определен в текущем входном потоке и указатель на текущий входной поток предварительно запрашивается методом `get_current_input_stream`.

5.16.5 Методы класса `ob_obasic` для чтения переменных Open Basic.

Методы

```
bool readvar(ob_type_char* name,ob_type_flo* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*
i=OB_NULL);

bool readvar(ob_type_char* name,ob_type_int* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*
i=OB_NULL);

bool readvar(ob_type_char* name,ob_type_char* val,ob_type_arraysize* as=OB_NULL,ob_type_istreamcommon*
i=OB_NULL);
```

осуществляют чтение значения из переменной с указанным именем или из элемента массива с указанным именем.

Методы `readvar` переопределены для разных типов второго аргумента.

Параметры:

<code>name</code>	имя Basic-переменной или Basic-массива
<code>*val</code>	значение, прочитанное из переменной или элемента массива
<code>*as</code>	индексы текущего элемента массива в случае если <code>name</code> имя массива
<code>i</code>	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных переменных и глобальных массивов указатель на поток может быть равен нулю)

Методы `readvar` можно вызывать для Basic-переменных или элементов Basic-массивов. Если параметр `as` равен нулю, то имя `name` ищется в таблице переменных. Если параметр `as` не равен нулю, то имя `name` ищется в таблице массивов.

Методы `readvar` считывают переменную с именем `name` из таблицы переменных в указатель `val`. Если переменная не существует, то она не создается.

Методы `readvar` возвращают `false` в случае ошибки задания имени, например если оно начинается не с буквы или является именем не описанного на момент использования массива или переменная не существует. При нормальном завершении методы возвращают `true`.

Если тип переменной и параметра `val` не совпадают (например при попытке присвоить строковой переменной значение целого числа), метод генерирует исключение.

Пример:

Чтобы в пользовательской функции считать значение глобальной переменной `VAR1` в C++ переменную с именем `vall`, нужно написать следующий код:

```
ob_type_flo vall;
```

```
if(basic_ptr->readvar("VAR1",&val1)==false) cout<<endl<<"error name var in readvar";
```

Пример:

Чтобы в пользовательской функции считать значение четвертого элемента глобального массива array_string\$(10), нужно написать следующий код:

```
ob_type_char buf[ob_maxlengthstring];
ob_type_char* pchar=buf;

ob_type_arraysize as[]={4};

if(basic_ptr->readvar("array_string$",pchar,as)==false) cout<<endl<<"error name var in readvar";
```

Буфер pchar должен иметь размер, достаточный для копирования элемента массива array_string\$(4). Для статического буфера из примера задан максимальный размер строки в Open Basic, равный ob_maxlengthstring. Но в реальной программе длина строковой переменной может превышать ob_maxlengthstring из-за того, что длина суммы строк может быть больше ob_maxlengthstring. В реальной программе лучше пользоваться методом strlenvar для определения длины строковой переменной и использовать динамический буфер для хранения считанного строкового значения.

5.16.6 Методы класса ob_obasic для создания переменных и массивов Open Basic.

5.16.6.1 Методы класса ob_obasic для создания переменных Open Basic.

Метод

```
void createvar(ob_type_char* name,ob_type_istreamcommon* i=OB_NULL)
```

создает переменную с именем name в таблицах интерпретатора Open Basic.

Параметры:

name	имя Basic-переменной
i	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных переменных указатель на поток может быть равен нулю)

Метод createvar создает переменную с именем name в таблице переменных интерпретатора. Тип переменной определяется по наличию в имени символов '%' и '\$'. Если создается локальная переменная, то она создается таблице локальных переменных для указанного входного потока.

5.16.6.2 Методы класса ob_obasic для создания массивов OpenBasic.

Метод

```
void createarray(ob_type_char* name,ob_type_arraydimension kr,ob_type_arraysize* as,ob_type_istreamcommon*
i=OB_NULL)
```

создает массив с именем name в таблицах интерпретатора Open Basic.

Параметры:

name	имя Basic-массива
kr	количество измерений массива
*as	размеры массива по каждому измерению
i	указатель на поток, в котором ищется переменная (для глобальных массивов указатель на поток может быть равен нулю)

Метод `createarray` создает массив с именем `name` в таблице массивов интерпретатора. Если массив с таким именем уже существует, он удаляется и создается заново с указанными параметрами.

Тип элементов создаваемого массива определяется по наличию в имени массива символов '%' и '\$'. Метод эквивалентен оператору DIM. Если создается локальный массив, то он создается таблице локальных массивов для указанного входного потока.

Пример:

Чтобы из пользовательской функции создать глобальный массив целых `ARRAY1%(5,10,20)`, нужно написать следующий код:

```
ob_type_arraysize as[]={5,10,20};
basic_ptr->createarray("ARRAY1%",3,as);
```

5.16.6.3 Методы класса `ob_oBasic` для переопределения признака локальности имен `OpenBasic`.

Начиная с версии Open Basic 1.94 введена возможность переопределить признак локальности имен Open Basic. Для этого служат методы

```
ob_local_name_detect_def ob_oBasic::get_local_name_detect();
void ob_oBasic::set_local_name_detect(ob_local_name_detect_def ptr);
```

Эти методы позволяют переопределить внутреннюю функцию интерпретатора, которая вызывается для определения признака локальности имени. Эта функция имеет следующий прототип:

```
typedef bool (*ob_local_name_detect_def)(ob_type_char* name);
```

По умолчанию для определения признака локальности имени используется функция со следующей реализацией:

```
bool ob_local_name_detect_default(ob_type_char* name) {
if (name[0] == ob_const_underscore) return true; else return false;
}
```

Пользователь может определить свою функцию с таким прототипом и таким образом переопределить признак локальности имен в Open Basic.

Пример:

```
bool user_local_name_detect(ob_type_char* name) {
bool ret=false;

if (name[0] == ob_const_underscore) {
if (name[1] == ob_const_underscore) {
ret=true;
}
}

return ret;
```

}

Если с помощью метода ob_obasic::set_local_name_detect установить в Open Basic функцию user_local_name_detect в качестве признака локальности, то локальными будут считаться имена с двумя лидирующими подчеркиваниями. Это относится к именам и переменных и массивов и меток.

5.17 Описание других методов класса *ob_obasic*.

<code>~ob_obasic();</code>	деструктор
<code>static const ob_type_char* about()</code>	возвращает строку информации о программе. Стока может содержать символы новой строки.
<code>static const ob_type_serialnum serial_number()</code>	возвращает номер экземпляра программы
<code>static const ob_type_int version()</code>	возвращает номер текущей версии программы, умноженный на 100. Для версии 1.94 метод возвращает 194.
<code>void set_max_nested_gosub(ob_type_countlist m);</code>	устанавливает максимальное количество вложенных вызовов для оператора GOSUB. По умолчанию количество вложенных вызовов для оператора GOSUB равно 4096. Если происходит более 4096 вложенных вызовов для оператора GOSUB, то генерируется исключение. Если установить максимальное количество вложенных вызовов для оператора GOSUB равным нулю, то проверка на максимальное количество вложенных вызовов не производится.
<code>ob_type_countlist get_max_nested_gosub();</code>	возвращает установленное максимальное количество вложенных вызовов для оператора GOSUB.

Пример:

```
cout<<ob_obasic::about() ;//печать информации о программе
cout<<ob_obasic::serial_number() ;//печать серийного номера программы
cout<<ob_obasic::version() ;//печать номера версии программы
```

5.18 Операторы интерпретатора *Open Basic*.

Операторы могут располагаться в одной строке и отделяться друг от друга пробелами.

Некоторые операторы, например DATA и PRINT должны быть единственными операторами в строке, так как список аргументов этих операторов ограничивается символом конца строки.

При описании операторов символы в квадратных скобках означают необязательные символы.

Интерпретатор Open Basic поддерживает следующие операторы:

5.18.1 Оператор PRINT.

Оператор PRINT выводит в выходной поток список переменных. Выходной поток прикрепляется к интерпретатору с помощью метода setout.

Формат оператора PRINT:

```
[N] PRINT [#EXP,] [LIST]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
LIST	список элементов печати, представленных в виде констант, переменных, строковых или числовых выражений.
EXP	выражение, определяющее номер канала вывода, открытого оператором OPEN.

Оператор PRINT без списка элементов выводит символ новой строки. Если элементом списка является выражение, Open Basic вычисляет это выражение и печатает результат.

Пример:

```
10 TT% = 40  
      TTT = 101.3  
20 PRINT "TT%="; TT; " TTT="; TTT + 0.3
```

Результат работы примера:

```
TT% = 40 TTT = 101.6
```

Элементы списка печати отделяются друг от друга запятыми или точками с запятой. Если элементы списка печати отделены запятыми, то производится вывод символа табуляции между элементами списка. Если элементы списка печати отделены точками с запятой, то не производится вывод никаких разделителей между элементами списка.

Если в конце списка элементов стоит запятая или точка с запятой, то после оператора PRINT не производится перевод строки.

Оператор PRINT со списком элементов должен быть единственным оператором в строке.

5.18.2 Оператор INPUT.

Оператор INPUT вводит из входного потока данные. Входной поток прикрепляется к интерпретатору с помощью метода setin.

Формат оператора INPUT:

```
[N] INPUT [#EXP,] VAR1, [VAR2, VAR3, ...]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
VAR1,[VAR2,VAR3,...]	список переменных
EXP	выражение, определяющее номер канала ввода, открытого оператором OPEN

Встретив оператор INPUT Open Basic вводит из входного потока данные, представленные в числовой форме и присваивает их переменным из списка. Строковые данные во входном потоке должны быть заключены в кавычки.

Пример:

```
10 TT% = 40
```

```
TTT=101.3  
20 INPUT TT%,TTT
```

5.18.3 Операторы FOR и NEXT.

Операторы FOR и NEXT позволяют организовать цикл.

Формат оператора FOR:

```
[N] FOR VAR=EXP1 TO EXP2 [STEP EXP3]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
VAR	управляющая переменная (индекс цикла)
EXP1	начальное значение индекса (любое числовое выражение)
EXP2	конечное значение индекса (любое числовое выражение)
EXP3	приращение величины индекса (любое числовое выражение, может быть положительным или отрицательным, по умолчанию равен 1)

Управляющая переменная (индекс цикла) может быть элементом массива.

Операторы FOR и NEXT используются только в паре. Оператор FOR определяет начало цикла, оператор NEXT - конец цикла.

Формат оператора NEXT:

```
[N] NEXT VAR1
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
VAR1	управляющая переменная, использованная в операторе FOR

Если начальное значение переменной цикла больше конечного значения, то цикл не выполняется.
Передавать управление внутрь цикла недопустимо.

Рекомендуется в качестве переменных цикла использовать целые переменные, во избежании ошибок округления.

Циклы можно вкладывать друг в друга, внутренний цикл должен заканчиваться до внешнего.

Пример:

```
FOR i%=1 TO 3  
FOR ii%=4 TO 1 STEP -2  
  
PRINT "Work FOR operator";" ii%";ii%;" i%" ;i%  
  
NEXT ii%  
NEXT i%
```

Результат работы примера:

```
Work FOR operator ii%:=4 i%:=1
Work FOR operator ii%:=2 i%:=1
Work FOR operator ii%:=4 i%:=2
Work FOR operator ii%:=2 i%:=2
Work FOR operator ii%:=4 i%:=3
Work FOR operator ii%:=2 i%:=3
```

В связи с тем, что что Open Basic это интерпретатор оператор FOR имеет некоторые особенности реализации. А именно, при входе в цикл производится проверка условия цикла. Если условие цикла не выполняется, цикл не будет выполнен ни разу. В этом случае производится поиск соответствующего оператора NEXT и передача управления ему. При этом не учитываются возможные ветвления алгоритма операторами GOTO.

Пример:

```
GOTO 30
10
NEXT i%
GOTO 20
30 FOR i%:=10 TO k% STEP 1
    GOTO 10
20
STOP
END
```

Этот пример будет правильно работать, если k% больше 10. Но если k% меньше или равно 10, то произойдет аварийный останов, так как поиск оператора NEXT производится только в направлении от оператора FOR к концу файла. И в приведенном примере оператор NEXT не будет найден.

Рекомендуется применять операторы FOR и NEXT в соответствии с их предназначением, так, чтобы оператор NEXT всегда следовал за соответствующим ему оператором FOR.

5.18.4 Оператор GOTO.

Оператор GOTO вызывает непосредственный переход к указанной строке с нарушением естественного порядка выполнения операторов программы.

Формат оператора GOTO:

```
[N] GOTO line_number
```

или

```
[N] GOTO label_string
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
line_number	номер строки, к которой осуществляется переход
label_string	метка

Пример:

```
20 GOTO 50
    PRINT "This operator do not work in example"
50 PRINT "Work GOTO operator"
```

Результат работы примера:

```
Work GOTO operator
```

Пример:

```
20      GOTO label_1
        PRINT "This operator do not work in example"
label_1: PRINT "Work GOTO operator"
```

Результат работы примера:

```
Work GOTO operator
```

5.18.5 Операторы GOSUB и RETURN.

Операторы GOSUB и RETURN осуществляют связь программы с подпрограммой.

Формат оператора GOSUB:

```
[N] GOSUB line_number
```

или

```
[N] GOSUB label_string
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
line_number	номер строки, к которой осуществляется переход
label_string	метка, к которой осуществляется переход

Встретив в программе оператор GOSUB, Open Basic передает управление строке, заданной в операторе GOSUB. Программа продолжает выполняться с этой строки. Когда встретится оператор RETURN управление передается строке, следующей за строкой с оператором GOSUB.

Операторы GOSUB и RETURN используются только в паре.

Формат оператора RETURN:

```
[N] RETURN
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
---	-------------------------------------

Подпрограммы можно вкладывать друг в друга.

Пример:

```
GOSUB 10
GOTO 100

10
PRINT "Work GOSUB operator 1"
GOSUB 20
PRINT "Work GOSUB operator 2"
RETURN

20
PRINT "Work GOSUB operator 3"
PRINT "Work GOSUB operator 4"
RETURN

100
STOP
END
```

Результат работы примера:

```
Work GOSUB operator 1
Work GOSUB operator 3
Work GOSUB operator 4
Work GOSUB operator 2
```

Пример:

```
GOSUB label_gosub_1
GOTO label_goto_1

label_gosub_1:
PRINT "Work GOSUB operator 1"
GOSUB label_gosub_2
PRINT "Work GOSUB operator 2"
RETURN

label_gosub_2:
PRINT "Work GOSUB operator 3"
PRINT "Work GOSUB operator 4"
RETURN

label_goto_1:
STOP
END
```

Результат работы примера:

```
Work GOSUB operator 1
Work GOSUB operator 3
Work GOSUB operator 4
Work GOSUB operator 2
```

5.18.6 Оператор LET.

Оператор LET присваивает значение переменной.

Формат оператора LET:

[N] [LET] VAR=EXP

где:

N	необязательный номер строки (метка)
LET	необязательное имя оператора
VAR	переменная, принимающая новое значение
EXP	выражение, определяющее новое значение

Пример:

```
20 LET a=100.1
PRINT "Work LET operator","a";a
```

Результат работы примера:

```
Work LET operator a=100.1
```

5.18.7 Оператор DIM.

Оператор DIM резервирует место для числового или строкового массива.

Формат оператора DIM:

[N] DIM LIST

где:

N	необязательный номер строки (метка)
LIST	список имен массивов, разделенный запятыми

Массивы в Open Basic располагаются в свободной памяти. Массивы в Open Basic могут быть любой размерности и объема, с учетом ограничений ОС. В связи с тем, что место под массивы в Open Basic резервируется оператором C++ new[], существуют ограничения на максимальный размер массива, которые связаны с особенностями реализации оператора new[] на конкретной платформе. Например в MS DOS оператор new[] не запрашивает более 64К байт. Поэтому в MS DOS общий размер массива в интерпретаторе Open Basic не может быть больше 64К байт, при этом количество измерений также не может превышать 64К байт.

Массивы в Open Basic нужно описывать до первого использования при помощи оператора DIM.

Массивы могут быть многомерными. Максимальные размеры массива зависят от ограничений реализации оператора new[] в применяемой операционной системе.

При создании массива оператором DIM элементы числовых массивов инициализируются нулями, элементы строковых массивов инициализируются пустыми строками.

В Open Basic индекс массива начинается с единицы.

В отличие от стандартного языка Basic оператор DIM в Open Basic является исполняемым. Он выполняется каждый раз, когда на него передается управление.

Допускается повторное описание массива с тем же именем в операторе DIM. Новый массив может иметь другие размерности. Старые данные при этом теряются.

Повторное описание массива можно применять для освобождения памяти. Например, после создания большого

массива оператором DIM можно освободить память, описав массив с тем же именем и размером в один элемент.

При описании массива в операторе DIM в качестве размерностей могут использоваться не только константы, но переменные целого типа.

Тип создаваемого оператором DIM массива определяется (как и тип переменных) по наличию в конце имени массива символов % и \$.

Пример:

```
DIM a%(2,2,3), b(3,2,4)
DIM a$(2,2,3,2)

a$="variable string"
a$(1,1,3,2)="array string"
a%(2,2,3)=10
b(1,1,1)=101.1

PRINT a$(1,1,3,2)
PRINT a$
PRINT "a%=";a%(2,2,3)
PRINT "b=";b(1,1,1)
```

Результат работы примера:

```
array string
variable string
a%=10
b=101.1
```

5.18.8 Операторы STOP и END.

Операторы STOP и END используются для завершения работы программы.

Оператор STOP вызывает очистку всех таблиц Open Basic - переменных, массивов, циклов и так далее.

Оператор END также вызывает очистку всех таблиц Open Basic и дополнительно выставляет внутренний флаг останова. Сброс внутреннего флага останова производится в методе ob_obasic::load_project.

Операторы STOP и END не вызывают очистку таблицы пользовательских функций.

В норме все *.bas-программы должны завершаться выполнением операторов STOP и END.

В версии Open Basic 1.94 оператор STOP является избыточным, так как оператор END выполняет все функции оператора STOP. Однако рекомендуется в *.bas-программах применять именно пару операторов STOP и END так как в последующих версиях Open Basic к оператору STOP планируется добавить отладочные функции.

Формат операторов STOP и END:

```
[N] STOP
[N] END
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
---	-------------------------------------

Пример:

```
PRINT "example STOP and REM operator"
```

```
10 STOP  
20 END
```

5.18.9 Оператор REM.

Оператор REM вводит комментарии в программу.

Формат оператора REM:

```
[N] REM COMMENT
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
COMMENT	текст комментария

Пример:

```
a=1  
10 REM this text is comment  
PRINT "a=";a  
STOP  
END
```

Пример:

```
a=1  
b=2  
c=3  
  
GOSUB label1  
GOSUB label2  
  
STOP  
END  
  
label1:  
    a=b+c  
    RETURN  
  
REM this text is comment  
  
label2:  
    b=a+c  
    RETURN
```

Операторы REM и пустые строки в *.bas-программе увеличивают время загрузки и время выполнения программы и занимают место в памяти или на диске.

Если на оператор REM никогда не передается управление, то оператор REM не увеличивает время выполнения программы (но увеличивает время загрузки программы).

5.18.10 Операторы OPEN и CLOSE.

Оператор OPEN открывает файл. Оператор CLOSE закрывает файл.

Формат оператора OPEN:

```
[N] OPEN filename FOR INPUT AS FILE #EXP  
[N] OPEN filename FOR OUTPUT AS FILE #EXP
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
filename	имя файла
EXP	выражение, которое вычисляется и приводится к целому типу (обычно используют константы)
AS FILE	ключевые слова

Оператор OPEN FOR INPUT открывает файл для чтения.

Оператор OPEN FOR OUTPUT открывает файл для записи.

Формат оператора CLOSE:

```
[N] CLOSE #EXP1, [#EXP1, #EXP2, ...]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
EXP	выражение, которое вычисляется и приводится к целому типу (обычно используют константы)

Пример:

```
k% = 10  
  
OPEN "F000.TXT" FOR OUTPUT AS FILE #k%+1  
OPEN "F001.TXT" FOR OUTPUT AS FILE #k%+2  
  
FOR i% = 1 TO KOL% STEP 1  
    PRINT "i%=", i%  
    PRINT #k%+1, i%  
    f = i% + 0.1  
    PRINT #k%+2, f  
NEXT i%  
  
CLOSE #k%+1  
CLOSE #k%+2  
  
OPEN "F000.TXT" FOR INPUT AS FILE #k%+2  
OPEN "F001.TXT" FOR INPUT AS FILE #k%+3  
  
FOR i% = 1 TO KOL% STEP 1  
    INPUT #k%+2, ii%  
    INPUT #k%+3, ff  
    PRINT "ii%=", ii%  
    f = i% + 0.1  
    IF ii% <> i% THEN PRINT " Error test OPEN-CLOSE command" GOTO 10  
    IF ff <> f THEN PRINT " Error test OPEN-CLOSE command" GOTO 10  
NEXT i%  
  
CLOSE #k%+2  
CLOSE #k%+3  
  
10 STOP  
END
```

5.18.11 Оператор KILL.

Оператор KILL удаляет файл.

Формат оператора KILL:

```
[N] KILL STR1[,STR2,STR3,...]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
STR1, STR2 ,STR3	имена файлов

Пример:

```
10 KILL "F000.TXT","F001.TXT"
```

5.18.12 Операторы READ, DATA и RESTORE.

Операторы READ и DATA используются для организации блока данных, который считывается интерпретатором Open Basic во время выполнения программы.

Формат оператора READ:

```
[N] READ VAR1[,VAR2,VAR3,...]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
VAR1,VAR2,VAR3	переменные, которым присваиваются значения из списка оператора DATA

Формат оператора DATA:

```
[N] DATA EXP1,[EXP1,EXP2,...]
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
EXP1,EXP2	выражения, которые вычисляются и присваиваются переменной из списка READ. Выражения могут быть числовыми или строковыми. Обычно используют константы.

Формат оператора RESTORE:

```
[N] RESTORE
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
---	-------------------------------------

Перед выполнением программы Open Basic просматривает все операторы DATA в порядке их появления и создает

блок данных. Каждый раз, когда в программе встречается оператор READ, блок данных выдает последовательно соответствующее значение для переменных этого оператора в том порядке, в котором они заданы в блоке данных.

После выполнения оператора READ положение последних считанных данных запоминается. Следующий оператор READ начинает выбирать данные с той позиции, которая была установлена предыдущим оператором READ.

Open Basic осуществляет повторное чтение одних и тех же данных с помощью оператора RESTORE. Оператор RESTORE устанавливает указатель чтения блока DATA на начальную позицию.

Оператор DATA должен быть единственным оператором в строке.

Пример:

```
DATA 1.1,2,3,4,"1 string for data"
DATA 5.1,6,7,4+4,"2 string for data"

DIM z%(3)

READ a2,z%(1),z%(2),z%(3),e2$

READ a,b%,c%,d%,e$
PRINT "a=";a;" b%=";b%;" c%=";c%;" d%=";d%;" e$=";e$

READ a1,b1%,c1%,d1%,e1$
PRINT "a1=";a1;" b1%=";b1%;" c1%=";c1%;" d1%=";d1%;" e1$=";e1$

RESTORE

READ a1,z%(1),z%(2),z%(3),e1$
PRINT "a1=";a1;" z%(1)=";z%(1);" z%(2)=";z%(2);" z%(3)=";z%(3);
PRINT " e1$=";e1$
```

Результат работы примера:

```
a=1.1 b%=2 c%=3 d%=4 e$=1 string for data
a1=5.1 b1%=6 c1%=7 d1%=8 e1$=2 string for data
a1=1.1 z%(1)=2 z%(2)=3 z%(3)=4 e1$=1 string for data
```

5.18.13 Оператор RANDOMIZE.

Оператор RANDOMIZE инициализирует случайный генератор новым значением. В качестве нового значения используется текущее системное время в секундах. Поэтому повторно оператор RANDOMIZE нужно применять не раньше, чем через 1 секунду после его предыдущего применения.

Формат оператора RANDOMIZE:

```
[N] RANDOMIZE
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
---	-------------------------------------

Оператор RANDOMIZE помещается перед первым использованием функции случайных чисел (функция RND). При выполнении функции RND оператор RANDOMIZE изменяет начальное значение случайного числа таким образом, что при последующем проходе функция RND дает другие числа.

Пример:

```
10 RANDOMIZE
```

5.18.14 Оператор IF.

Оператор IF служит для организации условных переходов. Оператор IF имеет три формата: строковый формат, блочный формат и блочный укороченный формат.

5.18.14.1 Строковый формат оператора IF.

Строковый формат оператора IF:

```
[N] IF REL-EXP THEN operators
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
REL-EXP	проверяемое условие. Выражение отношения может быть арифметическим или строковым
THEN	ключевое слово
operators	оператор или группа операторов

Если условие REL-EXP истинно, то выполняются операторы в строке за ключевым словом THEN, если условие REL-EXP ложно, то выполняется оператор в следующей за оператором IF строке.

В строковом формате оператора IF сразу за ключевым словом THEN следуют операторы, которые нужно выполнить в случае истинности условия. Если исполняющая система Open Basic не встречает символ конца строки после ключевого слова THEN, то это считается признаком строкового формата оператора IF.

Строковый формат оператора IF используется если в случае истинности условия нужно выполнить один оператор, либо несколько операторов, которые умещаются на одной строке.

Пример:

```
TT%=40
20 IF TT%=40 THEN GOTO 50
    PRINT "This operator do not work in example"
50 PRINT "Work IF operator";" TT%=";TT%
```

Результат работы примера:

```
Work IF operator TT%=40
```

Пример:

```
TT%=40
IF TT%=40 THEN PRINT "Work IF operator","TT%=";TT% GOTO 10
    PRINT "This operator do not work in example"
10 PRINT "Work IF operator";"TT%=";TT%
```

Результат работы примера:

```
Work IF operator TT%=40
Work IF operator TT%=40
```

Пример:

```
TT%=40
IF TT%=40 THEN a=101.1 b=102.1 c=103.1 GOTO 10
a=1101.1 b=1102.1 c=1103.1
PRINT "This operator do not work in example"
10 PRINT "a=";a;"b=";b;"c=";c
```

Результат работы примера:

```
a=101.1    b=102.1    c=103.1
```

5.18.14.2 Блочный формат оператора IF.

Блочный формат оператора IF:

```
[N] IF REL-EXP THEN
  operators1
  ELSE
  operators2
ENDIF
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
REL-EXP	проверяемое условие. Выражение отношения может быть арифметическим или строковым.
THEN	ключевое слово
operators1	оператор или группа операторов
operators2	оператор или группа операторов

Если условие REL-EXP истинно, то выполняются операторы в блоке между ключевыми словами THEN и ELSE. Если условие REL-EXP ложно, то выполняются операторы в блоке между ключевыми словами ELSE и ENDIF.

В блочном формате оператора IF сразу за ключевым словом THEN следует символ конца строки. Если исполняющая система Open Basic встречает символ конца строки после ключевого слова THEN, то это считается признаком блочного формата оператора IF.

Блочный формат оператора IF используется если в случае истинности условия нужно несколько операторов, которые не умещаются на одной строке, либо не могут быть размещены на одной строке. Например оператор PRINT должен быть единственным оператором в строке, так как символ конца строки служит ограничителем списка печати.

Пример:

```
TT%=40
IF TT%=40 THEN
  PRINT "TT% is 40"
  PRINT "TT% is 40"
  PRINT "TT% is 40"
ELSE
  PRINT "TT% is not 40"
```

```
PRINT "TT% is not 40"
PRINT "TT% is not 40"
ENDIF
```

Результат работы примера:

```
TT% is 40
TT% is 40
TT% is 40
```

5.18.14.3 Блочный укороченный формат оператора IF.

Блочный укороченный формат оператора IF:

```
[N] IF REL-EXP THEN
      operators
ENDIF
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
REL-EXP	проверяемое условие. Выражение отношения может быть арифметическим или строковым.
THEN	ключевое слово
operators	оператор или группа операторов

Если условие REL-EXP истинно, то выполняются операторы в блоке между ключевыми словами THEN и ENDIF. Если условие REL-EXP ложно, то выполняется оператор в следующей за ключевым словом ENDIF строке.

Блочный укороченный формат оператора IF используется в тех же случаях, что и блочный формат оператора IF, если условие ELSE не нужно.

5.18.15 Оператор CHECKLOAD.

Оператор CHECKLOAD служит для предотвращения повторной загрузки потока методом load_project.

```
[N] CHECKLOAD "string"
```

где:

N	необязательный номер строки (метка)
CHECKLOAD	ключевое слово
“string”	уникальная строка в двойных или одинарных кавычках

Во время выполнения метода ob_obasic::load_project исполняющая система интерпретатора создает таблицу строк для операторов CHECKLOAD. Если при анализе очередного оператора CHECKLOAD строка “string” уже присутствует в таблице строк для операторов CHECKLOAD, то метод load_project завершается с кодом завершения ob_obasic::CHECKLOAD_DUPLICATE.

Если включать оператор CHECKLOAD в начало каждого файла с *.bas-программой, то можно предотвратить повторную загрузку файлов и конфликт меток. Важно, чтобы оператор CHECKLOAD появился в *.bas-программе до первой метки.

На этапе выполнения программы методом `ob_obasic::run` оператор CHECKLOAD игнорируется.

Аргумент оператора CHECKLOAD строка “string” должна быть уникальной статической строкой, однозначно идентифицирующей загружаемый файл. Аргумент оператора CHECKLOAD не может быть строковой переменной, так как во время выполнения метода `ob_obasic::load_project` никакие переменные еще не существуют.

При централизованном управлении проектами использование оператора CHECKLOAD не очень актуально, так как можно перед загрузкой исключить повторяющиеся файлы из проекта. Использование оператора CHECKLOAD оправдано в случае реализации загрузки файлов проекта из пользовательской функции.

5.18.16 Операторы SUB, ENDSUB, EXITSUB .

В версии 1.94 операторы SUB, ENDSUB, EXITSUB не поддерживаются, однако соответствующие ключевые слова определены. Пользователь не должен применять в *.bas-программах имена SUB, ENDSUB, EXITSUB (на верхнем регистре).

5.19 Встроенные функции.

5.19.1 Функция SGN%.

Функция SGN% определяет знак выражения.

```
SGN% (EXP)
```

где:

EXP	целое или выражение с плавающей точкой
-----	--

Функция SGN% возвращает +1 если EXP>0, -1 если EXP<0 и 0 если EXP=0. Если аргумент задан неверно (например задан строковый аргумент), то генерируется ошибка.

Функция SGN% возвращает целое значение.

Пример:

```
PRINT "This is example SGN function"  
PRINT "<0";SGN%(-1-2);" >0";SGN%(2*3);" =0";SGN%(9+1-10)
```

5.19.2 Функция ABS.

Функция ABS определяет абсолютное значение аргумента.

```
ABS (EXP)
```

где:

EXP	целое или выражение с плавающей точкой
-----	--

Функция ABS возвращает результат с плавающей точкой, даже при целом аргументе. Если аргумент задан неверно (например задан строковый аргумент), то генерируется ошибка.

Функция ABS вычисляет результат по правилам функции fabs из math.h.

Пример:

```
PRINT "This is example ABS function"  
PRINT "abs(-20.5) =";ABS(-20.5);" abs(20.5) =";ABS(20.5)
```

5.19.3 Функция INT%.

Функция INT% определяет целую часть аргумента.

```
INT%(EXP)
```

где:

EXP	выражение с плавающей точкой
-----	------------------------------

Функция INT% возвращает целый результат. Если аргумент задан неверно (например задан строковый аргумент), то генерируется ошибка.

Функция INT% вычисляет результат по правилам функции ceil из math.h.

Пример:

```
PRINT "This is example INT% function"  
PRINT "int(-20.3) =";INT%(-20.3);" int(20.3) =";INT%(20.3)
```

5.19.4 Функции SIN, COS, ATN, SQR, EXP, LOG и LOG10.

Функции вычисляют синус, косинус, арктангенс, квадратный корень, экспоненту, логарифм, и десятичный логарифм соответственно.

```
SIN(EXP)  
COS(EXP)  
ATN(EXP)  
SQR(EXP)  
EXP(EXP)  
LOG(EXP)  
LOG10(EXP)
```

где:

EXP	целое или выражение с плавающей точкой
-----	--

Функции возвращают результат с плавающей точкой. Если аргумент задан неверно (например задан строковый аргумент), то генерируется ошибка.

Функция SIN вычисляет результат по правилам функции sin из math.h.

Функция COS вычисляет результат по правилам функции cos из math.h.

Функция ATN вычисляет результат по правилам функции atan из math.h.

Функция SQR вычисляет результат по правилам функции sqrt из math.h.

Функция EXP вычисляет результат по правилам функции exp из math.h.

Функция LOG вычисляет результат по правилам функции log из math.h.

Функция LOG10 вычисляет результат по правилам функции log10 из math.h.

Пример:

```

PRINT "This is example trigonometric function"

a=SIN(3.14/2)
b=COS(0)
c=ATN(1)
d=SQR(4.0)
e=EXP(1)
f=LOG(EXP(1))
g=LOG10(10)

PRINT "a=";a;" b=";b;" c=";c;" d=";d;" e=";e;" f=";f;" g=";g

```

5.19.5 Функция RND.

Функция RND генерирует псевдослучайное число в интервале 0-1.

RND()

Функция RND возвращает результат с плавающей точкой. Аргументы игнорируются.

Функция RND взаимодействует с оператором RANDOMIZE.

Функция RND вычисляет результат по правилам функции rand из stdlib.h.

Пример:

```

PRINT "This is example RND function"

PRINT RND(),RND(),RND(),RND();

RANDOMIZE

PRINT RND(),RND(),RND(),RND();

```

5.19.6 Функция LEN%.

Функция LEN% определяет длину строки.

LEN%(EXP)

где:

<i>EXP</i>	строковое выражение
------------	---------------------

Функция возвращает целый результат. Если аргумент задан неверно (например задан целый аргумент или аргумент с плавающей точкой), то генерируется ошибка.

Строка должна заканчиваться нулем. Конечный ноль не входит в длину строки.

Пример:

```

PRINT "This is example LEN function"

string_this$="aaa bbb ccc ddd"

PRINT "len=";LEN%(string_this$)

```

5.19.7 Функции DAT\$ и CLK\$.

Функции DAT\$ и CLK\$ возвращают дату и время соответственно.

```
DAT$()  
CLK$()
```

Функции возвращают строковый результат. Аргументы игнорируются.

Формат даты: day-month-year

Формат времени: hour:min:sec

Функции DAT\$ и CLK\$ используют функции time, localtime и localtime_s из time.h.

Версия функций DAT\$ и CLK\$ для Visual Studio 2017 использует функцию localtime_s.

Версия функций DAT\$ и CLK\$ для других компиляторов использует функцию localtime.

Пример:

```
PRINT "This is example DAT$ & CLK$."  
PRINT "data=",DAT$;" time=",CLK$
```

5.19.8 Функции D2STR\$, D2HEXSTR\$, STR2FLOAT и STR2INT%.

5.19.8.1 Функция D2STR\$.

Функция D2STR\$ конвертирует число в строку с его десятичным представлением.

```
D2STR$(EXP)
```

где:

EXP	целое число или число с плавающей точкой
-----	--

Функция D2STR\$ для конвертации использует поток ostringstream (wostringstream для версии с Unicode).

Функция возвращает строковый результат.

5.19.8.2 Функция D2HEXSTR\$.

Функция D2HEXSTR\$ конвертирует целое число в строку с его шестнадцатеричным представлением.

```
D2HEXSTR$(EXP)
```

где:

EXP	целое число
-----	-------------

Функция D2STR\$ для конвертации использует поток ostringstream (wostringstream для версии с Unicode).

Перед шестнадцатеричным представлением числа в строке вставляется префикс «0x».

Функция возвращает строковый результат.

5.19.8.3 Функция STR2FLOAT.

Функция STR2FLOAT конвертирует строку в число с плавающей точкой.

STR2FLOAT (EXP)

где:

EXP	строка
-----	--------

Функция STR2FLOAT для конвертации использует поток istringstream (wistringstream для версии с Unicode).

Функция возвращает число с плавающей точкой. Если строка не может быть конвертирована в число, возвращается ноль.

5.19.8.4 Функция STR2INT%.

Функция STR2INT% конвертирует строку в целое число.

STR2INT% (EXP)

где:

EXP	строка
-----	--------

Функция STR2INT% для конвертации использует поток istringstream (wistringstream для версии с Unicode).

Функция возвращает целое число. Если строка не может быть конвертирована в целое число, возвращается ноль.

Пример:

```
PRINT "converter from digit to string =";D2STR$(123)
PRINT "converter from string to float =";STR2FLOAT("1.234")
PRINT "converter from string to int =";STR2INT%("1234")
PRINT "converter from digit to hex string =";D2HEXSTR$(4660)
```

5.19.9 Функция GET_OBASIC_VERSION%.

Функция GET_OBASIC_VERSION% возвращает номер версии интерпретатора в виде целого числа. Для версии 1.94 возвращается число 194.

GET_OBASIC_VERSION%()

5.19.10 Функция TIME%.

Функция TIME% возвращает системное время в секундах (количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года) в виде целого числа.

```
TIME%()
```

Функция TIME% использует функцию time из time.h.

5.19.11 Функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%, OB_GET_SIZE_ARRAY%, OB_COPY_ARRAY%, OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%, OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%, OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION%, OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% (общие сведения)

Функции

1. OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%
2. OB_GET_SIZE_ARRAY%
3. OB_COPY_ARRAY%
4. OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%
5. OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%
6. OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION%
7. OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION%

Эти функции сделаны для того, чтобы пользователи имели доступ к переменным и массивам Open Basic с использованием строк, содержащих имена переменных и массивов.

При использовании этих функций информация об именах переменных или массивов может содержаться в строковых переменных интерпретатора, а не в тексте *.bas-программы.

5.19.11.1 Функция OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%.

Функция OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% создает переменную с указанным именем или массив с указанным именем и размерами.

Эту функцию можно применять для создания массивов вместо оператора DIM. При использовании функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% информация об имени создаваемой переменной или массива может содержаться в строковой переменной интерпретатора, а не в тексте *.bas-программы, как в случае использования оператора DIM.

Функция OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% имеет четыре формата. Во всех форматах поддерживается создание локальных и глобальных переменных и массивов. Тип локальности или глобальности определяется именем переменной или массива.

1. Первый формат функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% принимает в качестве аргумента строку имени переменной и создает переменную с указанным именем. Тип создаваемой переменной определяется типом имени. В качестве аргумента может использоваться переменная строкового типа.

Примеры:

Создание глобальной переменной с плавающей точкой с именем varname:

```
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("varname")
```

Создание локальной переменной целого типа с именем _varname%:

```
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("_varname%")
```

Создание глобальной переменной строкового типа с именем varname\$:

```
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("varname$")
```

Создание локальной переменной целого типа с именем _varname% с использованием переменной строкового типа в качестве аргумента:

```
name$="varname%"  
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%(name$)
```

При создании переменных числовые переменные инициализируются нулем. Строковые переменные инициализируются пустой строкой.

2. Второй формат функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% принимает в качестве аргумента строку имени массива и набор целых чисел и создает массив с указанным именем и размером. Тип создаваемого массива определяется типом имени. В качестве аргумента может использоваться переменная строкового типа.

Примеры:

Создание глобального одномерного массива целого типа с именем arrayname% и размером 10 элементов:

```
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("arrayname%", 10)
```

Создание локального двумерного массива целого типа с именем _arrayname% размером 5 на 10 элементов:

```
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("_arrayname%", 5, 10)
```

Создание глобального двумерного массива целого типа с именем arrayname% размером 3 на 4 элементов с использованием переменных строкового и целого типа в качестве аргументов:

```
name$="arrayname%"  
size1%=3  
size2%=4  
  
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%(name$, size1%, size2%)
```

При создании массивов числовые массивы инициализируются нулем. Строковые массивы инициализируются пустой строкой.

3. Третий формат функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% принимает в качестве аргумента строку имени массива и строку имени целой переменной. Создается одномерный массив с указанным именем и размером, который определяется значением переменной.

Пример:

Создание глобального одномерного массива целого типа с именем arrayname% размером 10 элементов:

```
size%=10  
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("arrayname%", "size%")
```

При создании массивов числовые массивы инициализируются нулем. Строковые массивы инициализируются пустой строкой.

4. Четвертый формат функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% принимает в качестве аргумента строку имени массива и строку имени одномерного массива целого типа. Создается многомерный массив с указанным именем и размерностью, которая определяется массивом целого типа.

Пример:

Создание локального двумерного массива целого типа с именем _arrayname% размером 5 на 10 элементов:

```
DIM arraysizes%(2)  
arraysizes%(1)=5  
arraysizes%(2)=10  
OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%("_arrayname%", "arraysizes%")
```

При создании массивов числовые массивы инициализируются нулем. Строковые массивы инициализируются пустой строкой.

При успешном завершении функция OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% возвращает значение 1. При ошибках выполнения или ошибке в аргументах функция OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% возвращает значение 0.

5.19.11.2 Функция OB_GET_SIZE_ARRAY%.

Функция OB_GET_SIZE_ARRAY% возвращает количество измерений или размер каждого измерения массива. Функция OB_GET_SIZE_ARRAY% поддерживает локальные и глобальные массивы. Тип локальности или глобальности определяется именем массива.

```
OB_GET_SIZE_ARRAY%("arrayname%", arg%)
```

где:

"arrayname%"	Имя массива (в данном случае массив целого типа)
arg%	Параметр функции целого типа. Если параметр arg% равен нулю или отрицательный, то функция возвращает количество измерений массива. Если параметр arg% превышает количество измерений массива, то функция возвращает ноль. Если параметр arg% не превышает количество измерений массива, то функция возвращает размер соответствующего измерения массива.

Пример:

```
DIM array%(20,30,40)  
a1%=OB_GET_SIZE_ARRAY%("array%",0)  
a2%=OB_GET_SIZE_ARRAY%("array%",1)  
a3%=OB_GET_SIZE_ARRAY%("array%",2)  
a4%=OB_GET_SIZE_ARRAY%("array%",3)  
a5%=OB_GET_SIZE_ARRAY%("array%",4)  
a6%=OB_GET_SIZE_ARRAY%("array%",-1)
```

После выполнения этой *.bas-программы переменные будут иметь следующие значения:

```
a1%=3  
a2%=20  
a3%=30  
a4%=40
```

```
a5% = 0  
a6% = 3
```

5.19.11.3 Функция OB_COPY_ARRAY%.

Функция OB_COPY_ARRAY% копирует массив-источник в массив-приемник. Функция OB_COPY_ARRAY% поддерживает локальные и глобальные массивы. Тип локальности или глобальности определяется именем массива. Копируемые массивы должны иметь один и тот же тип.

```
OB_COPY_ARRAY%("arraydst%", "arraysrc%")
```

где:

"arraydst%"	Имя массива-приемника (в данном случае массив целого типа)
"arraysrc%"	Имя массива-источника (в данном случае массив целого типа)

Если массив-приемник имеет другой размер или другую размерность, чем массив-источник, то массив-приемник изменяется так, что становится равен массиву-источнику. Если массив-приемник не существует, то он создается.

Пример:

```
DIM arraydst%(10)  
DIM arraysrc%(20,30,40)  
  
arraysrc%(10,20,30)=100  
  
OB_COPY_ARRAY%("arraydst%", "arraysrc%")
```

После выполнения этой *.bas-программы массив arraydst% будет иметь размерности 20,30,40 и элемент arraydst%(10,20,30) будет равен 100.

5.19.11.4 Функция OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%.

Функция OB_ASSIGN_ARRAY_VAR% инициализирует приемник значением источника. Приемником и источником информации могут быть переменная или элемент массива.

Функция OB_ASSIGN_ARRAY_VAR% имеет три формата. Во всех форматах поддерживается создание локальных и глобальных переменных и массивов. Тип локальности или глобальности определяется именем переменной или массива.

1. Первый формат функции OB_ASSIGN_ARRAY_VAR% принимает в качестве аргументов строки имен двух переменных и копирует значение переменной-источника в переменную-приемник. В качестве аргументов используются переменные или константы строкового типа, содержащие имена объектов.

Пример:

```
vardst% = 10  
varsr% = 20  
  
OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%("vardst%", "varsr%")
```

После выполнения этой *.bas-программы переменная vardst% будет равна 20.

2. Второй формат функции OB_ASSIGN_ARRAY_VAR% принимает в качестве аргументов строки имен переменной и массива и индексы элемента массива в виде констант или целых переменных.

Пример:

```
DIM arraydst%(20,30,40)  
varsrcc=200  
OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%("arraydst%", "varsrcc", 10,20,30)
```

После выполнения этой *.bas-программы элемент arraysrc%(10,20,30) будет равен 200.

Пример:

```
DIM arraysrcc%(20,30,40)  
arraysrcc%(10,20,30)=100  
vardstc=200  
OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%("vardst%", "arraysrcc", 10,20,30)
```

После выполнения этой *.bas-программы переменная vardst% будет равна 100.

Кто является источником, а кто приемником информации определяется порядком следования имен в строке вызова функции. Первое имя в вызове функции трактуется как имя приемника информации. Второе имя в вызове функции трактуется как имя источника информации.

3. Третий формат функции OB_ASSIGN_ARRAY_VAR% похож на второй формат, но индексы массива задаются в отдельном одномерном массиве целого типа.

Пример:

```
DIM arraydst%(20,30,40)  
  
DIM arrayindex%(3)  
  
arrayindex%(1)=10  
arrayindex%(2)=20  
arrayindex%(3)=30  
  
varsrcc=200  
  
OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%("arraydst%", "varsrcc", "arrayindex%")
```

После выполнения этой *.bas-программы элемент arraysrc%(10,20,30) будет равен 200.

Пример:

```
DIM arraysrcc%(20,30,40)  
  
DIM arrayindex%(3)  
  
arrayindex%(1)=10  
arrayindex%(2)=20  
arrayindex%(3)=30  
  
arraysrcc%(10,20,30)=100  
  
vardstc=200  
  
OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%("vardst%", "arraysrcc%", "arrayindex%")
```

После выполнения этой *.bas-программы переменная vardst% будет равна 100.

Как и во втором формате функции OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%, в ее третьем формате кто является источником, а кто

приемником информации определяется порядком следования имен в строке вызова функции. Первое имя в вызове функции трактуется как имя приемника информации. Второе имя в вызове функции трактуется как имя источника информации.

Во всех случаях функция возвращает тип источника, приведенный к целому типу согласно таблице:

источник с плавающей точкой	Функция возвращает 0
источник целого типа	Функция возвращает 1
источник строкового типа	Функция возвращает 2
имя источника не найдено в таблицах имен переменных и массивов	Функция возвращает 3

Если аргументы функции заданы с ошибкой (например функция вызвана без аргументов), то функция возвращает (-1).

5.19.11.5 Функция OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%.

Функция OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR% возвращает код типа переменной или массива.

Функция OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR% поддерживает локальные и глобальные массивы. Тип локальности или глобальности определяется именем массива.

```
OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%("name")
```

"name"	Имя переменной или массива
--------	----------------------------

Правила работы функции:

Указано имя переменной или массива с плавающей точкой	Функция возвращает 0
Указано имя переменной или массива целого типа	Функция возвращает 1
Указано имя переменной или массива строкового типа	Функция возвращает 2
Имя не найдено в таблицах имен переменных и массивов	Функция возвращает 3

Если аргумент не задан или задан с ошибкой (например вместо имени задано число) то функция возвращает (-1).

Пример:

```
var% = 10  
code_type% = OB_GET_TYPE_ARRAY_OR_VAR%("var%")
```

После выполнения этой *.bas-программы переменная code_type% будет равна 1.

5.19.11.6 Функции OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% и OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION%.

Функции OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% и OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% предназначены для генерации массива индексов для указанного массива. Массив индексов может использоваться в функциях OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR% (четвертый формат функции OB_CREATE_ARRAY_OR_VAR%) и OB_ASSIGN_ARRAY_VAR% (третий формат функции OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%).

Функции OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% и OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% поддерживают локальные и глобальные массивы. Тип локальности или глобальности определяется именем массива.

Функции OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% и OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% всегда работают в паре. Вначале с помощью функции OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% создается массив индексов. Далее с помощью

OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% генерируется следующий набор индексов, до тех пор, пока все индексы не будут использованы. При окончании перебора всех индексов массива функция OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% возвращает специальный код возврата равный 2.

Пример:

```
DIM array%(20,30,40)
DIM arrayindex%(3,5)
ret%=OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION%("array%", "arrayindex%")
```

После выполнения этой *.bas-программы массив arrayindex% станет одномерным массивом размером 3 элемента и значения его элементов будут равны (1,1,1).

Функция OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% возвращает 0 в случае ошибки задания аргументов.

Функция OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION% возвращает 1 в случае успешной генерации массива индексов.

Пример:

```
DIM array%(20,30,40)
ret%=OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION%("array%", "arrayindex%")
```

После выполнения этой *.bas-программы значения элементов массива arrayindex% будут равны (1,1,2).

Функция OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% возвращает 0 в случае ошибки задания аргументов.

Функция OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% возвращает 1 в случае успешной генерации массива индексов.

Функция OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION% возвращает 2 в случае окончания перебора всех индексов массива.

Пример:

```
DIM array%(2,2,3)
array%(1,1,1)=100
array%(1,1,2)=200
array%(1,2,3)=300

DIM arrayindex%(3)
var%=100

ret%=OB_GET_FIRST_ARRAY_ITERATION%("array%", "arrayindex%")

PRINT
_local_label1:
OB_ASSIGN_ARRAY_VAR%("var%", "array%", "arrayindex%")
PRINT "array%;arrayindex%(1);";";arrayindex%(2);";"arrayindex%(3);")=";var%
ret%=OB_GET_NEXT_ARRAY_ITERATION%("array%", "arrayindex%")

IF ret%>2 THEN GOTO _local_label2
GOTO _local_label1

_local_label2:
STOP
END
```

После выполнения этой *.bas-программы распечатается массив array%. Результат будет иметь такой вид:

```
array%(1,1,1)=100
array%(1,1,2)=200
array%(1,1,3)=0
array%(1,2,1)=0
array%(1,2,2)=0
array%(1,2,3)=300
array%(2,1,1)=0
array%(2,1,2)=0
array%(2,1,3)=0
array%(2,2,1)=0
array%(2,2,2)=0
array%(2,2,3)=0
```

5.20 **Обработка ошибок. Класс ob_err и методы класса ob_err.**

При обнаружении ошибки Open Basic генерирует исключение типа ob_err с кодом ошибки. Пользователь должен перехватывать это исключение и обрабатывать его. Для обработки исключений класс ob_err имеет методы ob_err::getcode и ob_err::release.

Метод

```
ob_type_codeerror ob_err::getcode()
```

не имеет аргументов и возвращает код ошибки (целое число).

Метод

```
void ob_err::release(ob_type_ostreamcommon* os,const ob_type_small_char* currentmessage[]);
```

печатает текстовое сообщение об ошибке из таблицы currentmessage в поток os.

Параметры:

os	указатель на выходной поток
currentmessage[]	таблица диагностических сообщений

Open Basic предоставляет таблицу диагностических сообщений на английском языке ob_englmessage. Пользователь может создать собственную таблицу диагностических сообщений на другом языке и использовать ее в качестве второго аргумента метода release. Таблица диагностических сообщений ob_englmessage расположена в файле ob5.cpp.

Типовая схема работы с исключениями ob_err:

```
int main(int argc, char * argv[]) {
int ret=0;//код возврата main
ifstream fi;//входной поток
try{
ob_oasic basic_interpreter;//Создание интерпретатора
fi.open("test1.bas",ios::binary);//открытие входного потока в бинарном режиме
basic_interpreter.clear_project();
basic_interpreter.load_project(&fi,0);//загрузка *.bas-программы
ob_oasic::typeend te= basic_interpreter.run();//запуск *.bas-программы
cout<<endl<<"Stop by stop code";//печать кода останова
```

```

cout<<endl<<"Stop code=";

switch(te) {
case ob_obasic::ENDOPERATORDETECT :cout<<"ENDOPERATORDETECT";break;
case ob_obasic::ENDFILEEND       :cout<<"ENDFILEEND";break;
case ob_obasic::BREAKPOINTEND    :cout<<"BREAKPOINTEND";break;
case ob_obasic::NOLOADEND        :cout<<"NOLOADEND";break;
case ob_obasic::EOLEND          :cout<<"EOLEND";break;
default:cout<<"Unknown stop code";break;
}//switch

}//try

catch(ob_err& e) {

cout<<endl<<"Stop by OB exception catch";//обработка исключения
ret=e.getcode();                         //получение кода ошибки
e.release(&cout,ob_englmessage);         //печать текстового сообщения в cout

}//OB catch

return ret;
}

```

Более подробно обработку исключений можно посмотреть в файле консольного примера .\example\ob.cpp.